| ' | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

महामहोपाध्याय पंडित गङ्गानाथ का, एम. ए., डी: ब्रिहेन एल-एल शुट्टी: डॉस्स सम्पादित

ताप

लेखक

पंडित प्रेमबल्लभ ्जोशी, वी. एस-सी. श्री विश्वम्भरनाथ श्रीवांस्तव, एम. एस-सी.

प्रकाशक

विज्ञान-परिपद्द, भयाः,

चौधो बार]

१९८८ वि०

प्रकाशक—

विज्ञान-परिपद्, भयाग ।



भुद्रक— बा० जीवनलाल, कला प्रेस, प्रयाग।

सम्पादकीय वक्तव्य

यह विज्ञानपरिपद् प्रंथमालाकी दूसरी पुस्तक है। विज्ञान-प्रवेशिकाका जो आदर पाठक संडलीमे हुआ और उसके ऊपर जो पत्र सम्पादकोकी कृपा हुई उनसे प्रोत्साहित होकर परिपत् इस दूसरे प्रनथको पाठकोक सामने रखती है। यदि पूर्ववत् कृपा बनी रही तो इसी तरह और भी विज्ञानके प्रत्येक प्रधान विषय पर छोटी छोटी पुस्तकोको प्रस्तुत करनेका प्रबन्ध परि-पत्की औरसे होता रहेगा।

विज्ञान, इतिहास आदि विषयोका मातृभाषामे ही पढ़ाना उपकारक है यह सिद्धान्त अव इसी देशमें भी स्वीकृत हो रहा है। पर यथार्थ उपकार तभी होगा जब ऊंचे दरजेकी भी शिचा मातृभाषामे ही होगी। जबतक ऐसा नहीं होता तबतक कुछ हिनको सम्भावना है। सिद्धान्त स्वीकृत होगया है और नीचे दरजोंमें इसके अनुसार व्यवहार भी होगा तब कुछ दिनों में इससे जो उपकार और इसके आधे व्यवहारसे जो हानियां होंगी इनको देखकर बुद्धिमान् लोग स्वयं इसके पूर्ण ह्वसे व्यवहारकों भी आवश्यकता समभेंगे और तद्नुसार व्यवहार करेगे, इसमें सन्देह नहीं। तबतक जितना ही व्यवहार स्वीकृत हुआ उसीके लिए धन्यवाद करना परिषत्का कर्तव्य है।

योग्य रचिवताने विज्ञानप्रवेशिकाके ढंगपर ही विज्ञानके इस दुरुह विपयको जैसा सरल कर दिया पड़नेस स्पष्ट होता है। साहित्य प्रमी पहली संख्याकी भांति इसका भी यथप्ट जादर करेंगे। विज्ञानप्रवेशिकाका उद्दे प्रतिरूप छपकर तैयार हो गया है। हिन्दी प्रवेशिकाकी तरह इसका भी आदर उद्दे पाठकोने किया तो 'ताप' का भो उद्दे प्रतिरूप छापनेका प्रवन्ध किया जायगा।

म्योर कालेज--प्रयाग) विजया दशमी १९७२ }

गंगानाथ भा

द्वितीय संस्करण

हिन्दी पढ़नेवालों की कृपासे इस पुस्तकके दूसरे संस्करण यथार्थमें 'संस्करण' हुआ है। पुस्तकका आकार वढ़ाया गया है, कई अध्याय नये लिखे गये हैं। पहिले लिखे हुए आंशोंका भी सावधानतासे संशोधन किया गया है। संशोधनके समय यही दृष्टि रक्खी गयी है कि पुस्तक अपने विषयकी पूर्ण परिचायिका हो और भाषा भी यथासम्भव सुवोध है। इसी उद्देशसे गणितका आंश जहांतक हो सका कम रक्खा गया है। आशा है इन संस्करणोंको साहित्य रसिक पसन्द करेंगे और परिषत्के उत्साहको बढ़ाकर हिन्दी साहित्य संसारको सुशोभित करनेमे सहायता देंगे।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी परीचाष्ट्रोकी पाठ्यपुस्तकोमे यह पुस्तक नियत की गयी है। 'ताप' का उद्दीप्रतिरूप 'हरारत'' नामसे प्रकाशित हो गया है।

संस्कृत कालिज काशी— शिवरात्रि १९७५

गंगानाथ भा

तृतीय संस्करण

ताप का यह तीसरा संस्करण हिन्दी संसार के समीप उपस्थित है। ५ वर्ष में इस पुस्तक के तीन संस्करण होना ही हिन्दी साहित्य में इसकी उपयोगिता का प्रदर्शक है।

गंगानाथ भा

चतुर्थं संस्करण

१० वर्ष के बाद इस पुस्तक के चतुर्थ संस्करण की श्रावश्यकता हुई है। इन दस वर्षों में वेज्ञानिक विद्याबहुत बढ़ गई है श्रोर कई पुराने सिद्धान्त श्रव नवीन रूप धारण करने लगे हैं। इसी से इस नवीन संस्करण में पृष्ठ संख्या लगभग हुगनी हो गई है—तृतीय संस्करण में ९६ पृष्ठ थे। इसमें १६० हैं। संस्करण बढ़ी साव-धानता से की गई है।

इस प्रनथ का उदू अनुवाद भी विज्ञान परिषद् ने छापा था। इस बात फेउल्लेख करते शोक होता है कि उदू अनुवादक मौलवी मेहदी हुसेन नासिरी की मृत्यु इसी वर्ष हुई है। मौलवी साहब परिषद के प्राचीन सेवको में थे। आशा है उनके प्रनथ के भी पुनः संस्करण का अवसर शीब्र आवेगा जिससे उनकी कीर्ति फिर उज्जीवित हो जाय।

विज्ञान परिषद् का काम श्रच्छे हंग से चल रहा है। इसके लिये सञ्चालकों को श्रमेक धन्यवाद्।

٥- ٥- ١٥ }

गङ्गानाथ भा

विषय सूची

| विषय | | , , | 10 |
|----------------------------------|-------|-------------|-----|
| १—ताप पर साधारण विचार | \ | • • • | γ. |
| २-पदार्थका फैलना | •• | • • • U. | 3, |
| ३—तापक्रम | • • | • • • | ዓ |
| ४—तापमापक | • • • | • • • | १४ |
| ५—ठोसोका प्रसार | • • • | • • • | ३१ |
| ६—पानोका प्रसार | • | • • | ४३ |
| ७—द्रवींका प्रसार | | • • • | ४९ |
| • | | • • • | ५९ |
| ८—भार मापक | | ••• | ६४ |
| ९—वायलका नियम | • | • | ဖစ |
| १०—गैसोका प्रसार | | | ८२ |
| ११गरमीकी मात्रा श्रौर श्रापेत्ति | क ताप | | - • |
| १२गुप्त-ताप | • • | • | ९४ |
| १३—वाष्पयन्त्र-भाषका इंजन | • • | • • | १११ |
| १४-गरमीका फैलना | | | ११५ |
| १५—वर्षा, श्रोस, तुपार | • | • • • | १३७ |
| १६—गरमी क्या है ? | • • | • | १४७ |
| शब्दानुक्रमणिका | | | |
| | | | |

ताप

१-ताप पर साधारगा विचार



होमे आग बहुत प्यारी लगती है। आगके पास एक तरहका सुख मालूम होता है। यह सुख शरीरको त्वचा (खाल) से सम्बन्ध रखता है। आँख कान बन्द भी हो तो भी गरमो मालूम होती है। आँखोमे पट्टी बॉधकर कोई आपको एक जलती आँगीठीके पास खड़ा कर दे तो आप तुरन्त जान जायँगे कि आग पास है। ऐसे ही अगर कोई बरफका दुकड़ा

हाथ मे रख दे वह श्रापको ठंडा लगेगा। परन्तु श्रापसे पूछा जाय कि "ठंडा" या "गरम" किसे कहते हैं तो जवाब देना कठिन हो जायगा। जैसे खट्टा मीठा चखनेसे मालूम होता है, पर सिवाय श्रनुभवके श्रीर कोई लच्चण नहीं बताया जा सकता, उसी तरह गरमी भी श्रनुभवका विषय है।

एक हद तक गरमी हमें भली लगती है, बढ़ जाने पर हम उसे सह नहीं सकते, बुरी लगती है। यही हाल ठंडकका भो है।

किसी वस्तुको जब हम जानना चाहते हैं तो उसके गुग्गो-की परीचा करते हैं। वस्तुत्र्योंकी पहचान उनके गुग्गो से ही होती है। खिड़या मिट्टी सफेद टुकड़ो में मिलती है। इसे काले तस्ते पर रगड़े तो सकेद निशान पड़ जाता है। छूनेमे प्रायः कड़ी होती है, पर पत्थरसे सहज ही बुकनी की जा सकती है। तरा जू पर तोलो जा सकती है। पानोमे नहीं घुलती, पर सिरके मे घुलती है, सिरका फद़कने लगता है। यह सब गुण खड़िया मिट्टीको पहचनवात हैं। निदान किसी वस्तुको हम जानना चाहे तो उसके गुणोंकी परीचा करनी होगी।

गरमीके बारे में भी हम विशेष रूपसे कुछ जानना चाहे तो गरमीके गुगोकी परीचा करनी होगी। खड़ियाको जानने-के लिए हम अपनी पांची इन्द्रियोसे परोचा कर सकते हैं। देख कर रग रूप, सूंघ कर वास. सुन कर शब्द, चख कर स्वाद श्रीर छुकर नरमी, कड़ाई, सरवी गरमी जान सकते हैं। इसके सिवा तोलकर वजन जान सकते हैं। इसी तरह हम गरमांके गुणोकी परीचा करना चाहे तो त्रॉख, नाक, कान त्र्योर जीभ लाचार है, क्योंकि गरमी देखी, सुनी, स्ंघी, चखी नहीं जा सकती। अब रहो छूनेकी वात, सो गरमी छुई नहीं जाती—छुई जाती हैं वह वस्तुएं जो गरम होती हैं। यह कहना कि गरमी छुई जा सकती है अशुद्ध होगा। गरमी तो गरम वस्तुत्रोकी एक अवस्था है जो त्वचासे माल्म होती है. और सभी पटार्थों मे होती है। अब रही तोलने की बात। धरती पर जितने पदार्थ है उनमें भार होता है। जो वस्तु तोली जा सके वहीं वैज्ञानिकों की दृष्टि में पदार्थ है। अगर गरमी तोली जा सके तो हमको मानना पड़ेगा कि गरमी एक पदार्थ है। परन्त गरमी तोली भी नहीं जा सकती। मान लीजिए, त्रापके पास दों सेर भारी लोहेका गोला है। इसे आप आगमे लाल करके फिर तोले तो तोलमें अन्तर' नहीं आएगा। इससे निश्चय हुआ कि गरमी कोई पदार्थ नहीं है। इन बातों पर विचार करके साधारण रीतिसे यहीं समक्तमें त्राता है कि गरमी वस्तुकी स्रवस्था है।

वस्तुत्रोको हम गुणो के सहारे जानते पहचानते हैं। गुणो को जानने पहचाननेका क्या उपाय हो सकता है ? यह प्रश्न टेडा है, परन्तु अब भी हम कुछ न कुछ उपाय कर हो सकते हैं। हम जानते हैं कि गरमी एक अवस्था है, तो यह खोज अवश्य कर सकते हैं कि जिन जिन वस्तुत्रोकी यह अवस्था हो जाती है उन वस्तुत्रोमे इस अवस्था के आने से क्या नयापन आ जाता है, क्या परिवर्तन हो जाता है। आगे चलकर हम इसी बात पर विचार करेंगे।

ऋभ्यास के लिये प्रश्न

१-किसी पदार्थ की जानकारी हमें कैसे होती हे ?

२-गरमी की परीचा कैसे की जा सकती है ?

३ --- क्या गरमी कोई पदार्थ वा वस्तु है ?

२-पदार्थका फैलना



तल के मुंहमे कांचकी डाट अड़ जाती है, तो लोग बहुधा वोतल के मुंहको बाहर से चारो ओर गरम करते हैं और डाट तुरन्त निकल आती है। इसका क्या कार्या है १ क्यो डाट निकली १ इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। पहला यह कि वोतलका

मुंह गरम होनेसे बड़ा हो जाता है और दूसरा यह कि


डाट छोटो पड़ जाती है। इनमें पहला ही उत्तर ठीक माना जाता हे क्यांकि परीत्ता करके देखा गया है कि गरमीस सब पदार्थ बढ़ जाते है।

ससारकी सभी चीजे-ठोस, द्रव या गैस (वायन्य)-तोनोमे से एक तरहकी अवश्य होती है। इसलिए इस जॉच मे, कि गरमी पाकर सभी पदार्थ वढ़कर फैलते है, तोनो तरहकी चीजें लेकर गरम करना श्रौर गरम ही दशामे नापना उचित होगा। पहले ठोस वस्तुत्रोकी परीचामे एक लोहेका नपा हुत्रा छड़ लाल करके नापें तो लम्बाई कुछ श्रधिक पायी -जायगी । साधारगात ठोस चीजें गरमी पाकर इतनी ज्यादा नहीं फैल जाती कि देखने में बड़ी लगे। बहुतेरी चीजें तो बहुत आंच देने पर भी बारीक नाप से ही फैली हुई माऌ्स हो मकती हैं। श्राजकल कल-पुरजो के युग मे इस फैलाव का नापना बड़े महत्व का, बड़ा उपयोगी काम हो गया है। ऐसे अनोखे श्रीर श्रद्धुत यत्र बने हुए है जो यह बतलाते है कि कोई वस्तु, कितना गरम करने से कितनी बढ जाती है। यत्रों का वर्गान यहाँ वृथा है क्योंकि यह सब लोगों को प्राप्य नहीं है। तब भी एक बहुत ही सीधा सादा यत्र श्राप श्रपने घर बना सकते हैं श्रीर इससे श्रापको यह फैलाव प्रत्यत्त हो जायगा।

प्रयोग १-एक चपटे और लम्बे लोहे के छड़ का लकड़ी के दो बराबर दुकड़ों के ऊपर इस तरह रक्खों कि एक सिरा एक पर और दूसरा दूसरे पर रहे। एक सिरे से सटा हुआ एक बड़ा पत्थर रख दो कि छड़ उस ओर सरकने न पाने। एक गोल पेंसिल लेकर उसके सिरेपर समकोण बनाती

हुई एक आलपीन गाड़ दो। इम पें मिलको लोहेके दूमरे सिरे-के नीचे इस तरह रक्खो कि पेंसिल और आलपीन दोनो लोहे से समकोण हो और आलपीन लोहेके पास ही लम्ब हो-कर खड़ी रहे। अब अगर इस ओर लोहा बढ़ेगा तो पेंसिल बेलनकी तरह बेल जायगी जिससे आलपीन भी घडीकी सुई-को तरह घूम जायगी। ऐसा यंत्र बनाकर लोहेकी 'छडको आंच-से गरम की जिये (चिन १) तो आलपीन घूम जायगी।

भागी चीज छुड श्रालपीन



चित्र १

गरमीसे जो फैलाव होता है वह लम्बाई चौड़ाई मोटाई वीनो दिशात्रोमे हाता है श्रीर गरमी पाकर जो चीज फैलनी है वह सब श्रोर फैलती है।

जिस तरह गरम करनेसे किसी वस्तु की लम्बाई, चीडाई, मोटाई वढ़ जाती है उसी तरह ठंडा होने से घट भी जानी है। ऊपर कही हुई परोक्ता में छड़ को ज्यो ज्यो ठंडा करते हैं स्यो त्यों सुई उलटी स्रोर घूमती है।

यह तो हम कह श्राये हैं कि गरमी देने से वस्तु को नोल में फरक नहीं श्राता श्रीर गरमी कोई पदार्थ नहीं है। साथ ही

यह भो जानना चाहिये कि एक सी गरमी पहुचाने से सव ठोसो त्रौर द्रवो की वढ़ती एक मी नहीं होती—कोई पदार्थ कम बढ़ता है, कोई त्र्यधिक । परन्तु प्रत्येक पदार्थ के फैलने की दर निश्चित होती है, फैलाव नियमपूर्वक होता है। द्रव त्रौर गैस भी इसी तरह फैलते हैं।

प्रयोग २—यह देखने के लिए एक वोतल में पानी लवालव भरकर एक ऐसा काग कसो जिसके वीच में छेद हो और सूक्ष्म छेदवाली काच की नलों लगी हो जिसके भीतर

स्रार सूक्ष्म छुदवाला काच का नला लगा हा जिसके मार्गर से नानी ऊपर को उठ सके (चित्र २)। एक गहरे वरतन से पानो भर कर स्राठी पर चढ़ा दो और वोतल इसी पानो मे रख कर गरम करो। इस प्रकार गरम करनेसे वोतलका पानी गरम होगा, और फैलकर नलीमें चढ़ेगा। इस परी त्तामें आप एक बात और विचार सकते हैं। जब वोतल गरमकी नायगी तो पहले कौन सी चोज गरम होगी? बोतल या उस मेका जल । प्रकट है कि वोतल हो पहले गरम होगी और वढ़ेगी। इस लिए चित्र २ देखने मे पहले नली का पानी अपना जगह से नीचे को हटेगा पर जब पानी भी गरम होने लगेगा, तो अधिक ऊँचाई तक चढ जायगा।

इससे यह भी स्पट है कि पानी काच से ऋधिक फैलता है ऋोर यदि यह दोनो बरावर फैलते तो पाना नली मे चढ़ता न दीखता।


, प्रयोग २—-एक चूल्ह नलो (U-tube) जिसके एक सिरे पर एक युंडी (bulb) हो लोजिए। घुंडी को हाथ में

पकड़िए और नली के दूसरे सिरे को रंगोन पानी में ड्वो दीजिए घुंडी पर से हाथ हटा लीजिए। पानी नली में चढ़ जायगा (चित्र २ में क)। फिर यिं घुंडी को हाथ से पकड़ें तो रंगीन पानी खुली नली में ऊपर की श्रोर उठेगा। हाथ हटा लेने से फिर नीचे उतरने लगेगा। कारण यह है कि हाथ की गर्मी से घुंडी की हवा फैलतो है श्रीर पानी को श्रागे ढकंगतो है। वस यह कि सिद्ध हो गया कि गर्म करने से वायु भी चित्र ३ फैलता है।

इन तीनो प्रयोगो से यह वाते ज्ञात हुई:—
गरमो पाकर स्भी पदार्थ फैलते है, इनका
श्रायतन वढ़ जाता है श्रोर ठडक पाकर घट जाता है अथवा
गरमी फैलातो श्रोर ठंडक सिकोडनो है।

यन्त्रकार लोग कारण जाने वा न जाने परन्तु ऊपर कहें हुए नियम से बहुत में काम लेते हैं। आपने देखा होगा कि पहिचे पर चढ़ाने के लिए नाप में उसमें कुछ छोटी हाल बना कर कंडे की आँच में लाल करते हैं। इस दशा में उसका घरा बढ़ कर पहिचे के बराबर हो जाता है आर मट ठोक कर पिट्ये पर हाल चढ़ा दी जातों हैं के। अब इस पानी हाल कर छंडा करते हैं तो यह सिकुड़ कर पहिंचे की जकड़ लेती है। उनके बीच में चार पॉच सूत को जगह छूटी रहती है। क्या ? इसिंछए कि सिर से सिरा मिला दिया जाता तो गरमी के दिनों में जब दोनों सिरे बढ़ते, जगह न मिलने से दोनों पटरियाँ ऊपर को उठ जाती, तथा धनुष की नाई कुक जाती। इसी तरह लोहे के पुलों में भी दों डंडों के बीच कुछ जगह रहती है।

यदि किसी बड़े मकान की दो भीते टेढ़ी पड़ जाय और उनको तोड़ने का विचार न हो तो यन्त्रकार लोग (इनजिनियर) ऊपर कहे हुए नियम से काम निकालते हैं। दोनो भीतो मे आमने सामने छेद करते हैं, जिनमे बड़े बड़े लोहे के उड़े डाल कर ऑच से लाल करके बाहर दोनो ओर पेचो से कस देते हैं। अब इन पर पानी डाल कर ठंडा करते हैं। उड़े सिकुड़ने लगते हैं। इस सिकुड़ाव के बल से दीवारें खिंच कर सीधी हो जाती हैं (चित्र) ४।



चित्र ४

किसी मास्टर ने एक वालक से पूछा. 'गरमी से वस्तु बढ़ती

हैं और शीत से सिकुड़ती है—इनका कोई उदाहरण दे सकते हो ?" उत्तर मिला 'हा। गरमो मे दिन लंबे हो जाते है और सरदी मे छोटे।" हमे पूरी आशा है कि आप ऐसा उत्तर कदापि न देंगे, क्योंकि गरमी केंबल पदार्थ या वस्तु का बढ़ानी है और दिन का बडा छोटा होना सूर्य के स्थान पर निर्भर है।

अभ्यास के लिये प्रश्न

१—चित्र २ में यदि, (१) श्रीर भी बारीक छेद की नली लगायें (२) श्रीर भी चौड़े छेद की लगाएं तो क्या फल होगा ? श्रीर बड़ी बोतन लें तो क्या फल होगा ? कांच गरमी से न फैले, तो द्रव के फैलने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

३-तापक्रम



ध में जितनी हो शकर मिलाइये उतना ही मीठा होगा। कम मात्रा में मिलाने से मिठास कम होगा। चखने वाला इतना ही कह सकता है कि अमुक दूध मीठा है और अमुक फीका है। मीठा, कम मीठा, वा फोका, से केवल मिठास की कमी या अधिकता का दरजा माल्स

होता है, यह नहीं माल्स हो सकता कि किस दूध में कितने तोलें शकर मिलायी गयो है। जब हम कम गरम, ज्यादा गरम, आदि

कहते हैं तो केवल गरमों का दरजा वताते हैं। यह नहीं वताते कि इसमें गरमों की मात्रा कितनों है। इसी तरह जब आप कहें कि दूध वहुत गरम है तो हमें इतना ही मालूम होगा कि आप जिस दरजे की गरमी सह लेते हैं, दूध की गरमी उससे अधिक है।

वस जिस तरह मीठे की कमी वेशी से दूध के मिठास का दरजा घट वढ जाता है उसी तरह गरमी की कमी वेशा से गरमी का दरजा घट वढ़ जाता है।

इस तरह गरमी की नाप के लिए खगर हम यन्त्र वनाना चाहे तो दो तरह के यन्त्रों की जरूरत होगी। एक जिससे गरमी के दरजे जाने जाय खौर दूसरा जिससे गरमी का ठीक परिमाण मालूम हो सके।

यि दो वस्तुए हमारे मामने हो तो साधारणत' हम यह कह सकते हैं कि उनमें से कौन दूसरी से अधिक गरम है। वस्तुओं को अपने शरीर से छूकर ही हम यह वता सकते हैं, परन्तु यि कोई वस्तु ऐसी गरम हो जिसको हम शरीर से छूही न सके तो शरीर से काम न निकलेगा। दूसरे, शरीर वस्तुओं की गरमाई को ठीक ठीक नियमित रीति से वतलाने में असमर्थ है जैसा प्रयोग ४ से ज्ञात हो जायगा।

प्रयोग ४—एक गिलास में कुछ कुनकुना, दूसरे में बहुत गरम, तोसरे में बहुत ठडा पानी लेकर रखिए। ठंड पानी में कुछ देर अँगुली रख कर कुनकुने में डालिए तो गरम लगेगा श्रोर गरम पानी में कुछ देर अँगुली रख कर कुनकुने में डालिए तो वहीं पानी ठंडा लगेगा।

अव वतलाइए जब आपके दो हाथ एक हो वस्तु की अव-

न्था को ठीक ठीक बताने मे असमर्थ है तो भिन्न भिन्न मनुष्य कैसे बता सकेंगे।

मनुष्यों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न है और सबको अनुभव भी एक ही तरह का नहीं होता। जैसे अधिक शकर खाने वाले को दूध फीका लगेगा। उसी प्रकार भिन्न स्थानों में रहने वाले मनुष्यों को एक ही समय एक ही स्थान की गरमा एक सरीखी न लगेगी।

मान लीजिए आपके तीन मित्र है। ये तीनो एक ऐसे नगर में हैं जहाँ न बहुत गरमी है, न बहुत सरदी। इनमें से एक हिमालय प्रदेशका है जिसको सदा हिम में ही रहने का अवसर मिळा है। दूसरा आगरे का रहने वाला है जहाँ साल में सात महीने पखे के तले बिताते हैं और तीसरा उसो नगर का रहने वाला है। आपके वैद्य ने आपसे कहा है कि उस नगर मे गरमी अधिक न हो तो तुम कुछ दिनो के छिए जलवायु पिवर्तनार्थ वहाँ चले जात्रो। आपने अपने तीनो मित्रों से वहाँ को जलवायु के विषय में पत्र व्यवहार किया। पर्वतीय महाशय लिखेंगे, "गरमी ऋधिक है—हमारे िए यहाँ रहना सम्भव नहीं।" त्रापके त्रागरे वाले मित्र लिखेंगे, "यहा खूव ंड है इत्यादि।" और उसी नगर के निवासी मित्र लिखें गे "न गरम है न ठंडा है, जलवायु सुन्दर है, आप अवश्य आवे।" कहिए आप क्या करेंगे ? किंग मित्र की वात सत्य मानेंगे ? यदि त्रापको जानना है कि उस नगर का मौमम कैसा है छौर छापके स्वभाव के छानुकूछ होगा या नहीं, तो आपको अपने सदा के स्थान पर और अपनी सहन-शक्ति पर भी विचार करना होगा और विना आप ही गये किसी मित्र के लिखने से कुछ मालूम न हो सकेगा। यदि आप

जाने के पहले जानना चाहे तो ऐसे यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा जो उस नगर के मित्रों के पास भी हो श्रौर श्रापके पास भी हो। इसलिए गरमाई की कत्ता की नापने के लिए यन्त्र की श्राव-श्यकता होती है।

टो वस्तुओं को देख कर यहीं कह सकते हैं कि कौन वड़ी और कौन छोटी है पर लम्बाई कितनी है यह नहीं वता सकते। इस प्रकार टो वस्तुओं को छुकर यहीं कह मकते हैं कि कौन हमारे शरीर से अधिक गरम है। जिन चीजों को हम अपने शरीर से कम गरम पाते हैं, ठएडी कहते हैं। इस तरह स्पष्ट हुआ कि साधारणत हम अपने शरीर से तुलना करते हैं। जिसे हम 'गरम' कहते हैं वह हमारे शरीर से प्रायः अधिक गरम होती है। और जिसे ठएड कहते हैं हमारे शरीर से प्राय कम गरम होती है। इस तरह "शीतोष्ण" "गरम ठडा" जो द्वन्द्व माना जाता है वस्तुत गरमी के ही टो रूप हैं।

परन्तु यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वस्तु की गरमाई की जॉच के लिए हम शरीर के काम मे नहीं ला सकते। कभी कभी तो शरीर से वस्तु का छूना असम्भव होगा। दूसरे धोखा भी हो सकता है जैसा कि इस प्रयोग से ज्ञात होता है। तीन गिलास छीजिए एक मे बरफ डाल कर ठडा किया हुआ पानी, दूसरे मे कुनकुन पानी और तीसरे मे सहता हुआ गरम पानो रिखए। अब दाये हाथ की अंगुली गरम पानी वाले गिलास मे और बांये हाथ की अंगुली बरफ से ठएडे किये हुए पानी वाले गिलास मे कुछ देर रख कर दोनो हाथा की अगुलियों को एक साथ कुनकुन पानी वाले गिलास मे डाल दीजिं। दांये हाथ की अंगुली के

यह पानी ठएडा और बांय हाथ बाली अंगुली की गरम छगेगा। ऐसे हो कारणों में यह विदित होता है कि एक यन्त्र की आवश्यकता है और इस यन्त्र में कोई माप भी अवश्य ही होना चाहिए क्यों कि वस्तुओं की गरमाई भिन्न भिन्न होगी। ऐसे यत्रकों कि जिस पर गरमाई के दर्जे नापने के लिए काई माप लगी हो ताप-मापक कहते है और जो गरमाई के दर्जे इस ताप-मापक की मनमानी माप के अनुसार वतलाये जाते हैं इनको तापक्रम कहते है इसलिए ताप्क्रम का व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं:—

ताप-क्रम वह संख्या है कि जो गरमाई के दर्जे नापने वाली किसी माप पर मिलती है। यहाँ यह भी बतला देना उचित है कि यदि भिन्न भिन्न तापक्रमो वाली दो वस्तुएँ एक दूसरे के पास रख दो जावें तो ऊंचे तापक्रम वाली वस्तु का तापक्रम घट जावेगा श्रौर नीचे तापक्रम वाली वस्तु का ताप-क्रम बढ़ जावेगा। श्रौर दोनो एक ही तापक्रम पर श्रा जावेंगी। दूसरे, गरमाई से ही यह पता नहीं चल सकता कि किसी वस्तु में कितनी गरमी है।

लम्बाई नापने के लिए गज़, मोटर अथवा और किसी लम्बाई की इकाई की आवश्यकता होती है। बिना इकाई के लम्बाई का बोध नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं कि किसो चीज को लम्बाई ३ मीटर है तो यह अर्थ होता है कि इस वस्तु को लम्बाई एक मीटर से तिगुनी है। ऐसे ही तापक्रम नापने के लिए तापक्रम की इकाई की आवश्यकता होती है, बिना इकाई के तापक्रम का बोध नहीं हो सकता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१—तापक्रम किसे कहते हैं। २—मनुष्य शरीर से तापक्रम नप सकता है या नहीं ?

४—तापमापक



प देख चुके हैं कि गरमी से वस्तुत्रों के विस्तार में परिवर्तन होता है। यह भी त्रापन देख लिया है कि ठोस पदार्थ को फैलाने के लिए देर तक गरमी पहुंचानी पड़ती है। द्रव जल्दी फैलता है। वायु के लिए तो गरमी थोड़ी ही बहुत है। त्रव यह बतलाएंगे

कि पदार्थी के फैलाव की सहायता से तापक्रम नापने का यन्त्र कैसे बनाया जाता है।

इस यन्त्र के बनाने में हमका दो वातो पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

१—यन्त्र में बढ़ने वाला पदार्थ ऐसा होना चाहिये जो बहुत गरमी देन पर भी डबल कर भाप न हो जाय और साधा-रण सरदों में भट जम भी न जाय। यदि यत्र में कोई ऐसी वस्तु लगाएँ जो थोड़ी गरमा से पिघल जाय या डड़ कर भाप हो जाय तो हमारा यन्त्र थोड़ी ही कत्ता की गरमाई का नाप सकेगा। ठोस पदार्थ ले तो इसका फैलाव इतना सूक्ष्म होगा कि नापना कठिन होगा। पानी लें तो थोड़ी ही आँच में खोल कर भाप हो जायगा।


२—हमारी नाप ऐसी सरल और सुलभ हो कि सार्व-देशिक हो सके। नाप सार्वदेशिक न होगी तो केवल आप ही काम में ला सकेंगे, सब लोग न समभेंगे।

वास्तव मे नाप का सार्वदेशिक होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि ऐसा न हो तो संसार का काम न चले। थोड़ी देर के लिए मान लोजिये कि आपने लम्बाई की नाप इंच फ़ुट आदि न मानी और ऋपनी छतरी से नाप कर ऋपने कमरे की लम्बाई दस छतरी पायो । ऋाप उस कमरे मे बिछाने की दरी मंगाना चाहते हैं। श्रापने मित्रों के। लिखा, "मेरी छतरी से १० गुनी लम्बी एक दरी भेज दीजिये"। बतलाइये, इसे वह क्या सम-भेंगे । त्रापको त्रपनी छतरी ही भेजनी पड़ेगो जिसे छेकर आपके मित्र दरी वाले की दूकान पर जांयगे और सब दरियो का नापेंगे; तब कही बड़ी कठिनता से आपकी दूस छतरी लंबी दरी मिलेगी। बात क्या हुई ? एक नियमित सार्वदेशिक नाप के न होने से इतने मनुष्यों के। कष्ट उठाना पड़ा श्रौर छतरी के। यात्रा करनी पड़ी। इस कष्ट से बचने के लिए बुद्धिमानो ने लम्बाई की सार्वदेशिक नाप बनायी है, जिसे सब लोग जानते है। इसी प्रकार तापक्रम नापने के लिए उचित तापमापक

इसी प्रकार तापक्रम नापन के लिए उचित तापमापक बनाय गये हैं। पारातापमापक बहुत सरल है और बहुत काम में आता है। कारण, अन्य द्रवों से पारा इस काम के लिए उत्तम है। कभी कमी शराब भी काम में आती है। पारे में यह श्रेष्ठ गुण है:—

१—पारा काफी नीचे तापक्रम सं लेकर काफी उंचे ताप-क्रम तक द्रव रहता है। यह – ४०° श के करीब जम कर ठोस होता है और ३५८° श के ऊपर भाप बन कर उड़ने लगता है। २—यह श्रामानी से शुद्ध श्रवस्था में पाया जा मकता है। ३—इसका प्रसार करीव करीव एकमा श्रीर विधिवन् होता है।

४—इसका आपेक्तिक ताप बहुत कम श्रोर इसकी बाहकता बहुत ज्यादा है जिसके कारण इससे बने हुये तापमापक जल्द दूसरे बस्तु के तापक्रम पर पहुच जाते है। श्रीर तापमापक के होने के कारण भी बस्तु के तापक्रम में भेद नहीं पड़ता।



तापमापक बनाने की विधि इस प्रकार है:—पाराका कांच की नलों में भरते हैं, क्यों कि कांच में बाहर से ही घट वढ़ देखने का सुभीता है। नली के एक सिरे पर घुंड़ी और दूसरे पर कीप बनी होती है। नली का छेद बालसा बारीक होता है और कीप से लेकर घुंडों तक सरासर ठीक ठीक एक ही न्यास का होता है। घुंडी पतली भीत की होती है परन्तु नली की दोवार मोटी होती है, इसिल्यें कि नली पर गरमी का असर बहुत देर में हो किन्तु घुंडों पर अत्यंत शीघ हो। नलीं के एकाकार होने से पारे का फैलाव नली में सब जगह बराबर होता है। (चित्र ४)

चित्र ४


प्रयोग ५—पारा भरने की रीतियह है। इस नली की घुंडी के गरम करते है। गरमी से भीतर की वायु फैल कर बाहर निकलती है। उसी समय थोड़ा पारा कीप की राह भर देते हैं।

ठंडकसे ज्यों ज्यों वायु भीतर को सिकुड़ती है त्यों त्यो पारा नली से घुंडी में उतरता है। ज्यों ही उतरना रुकता है फिर पहले की तरह गरम करते हैं और पारे के। उतारते हैं। इस तरह घुंडी और नली पारेसे भर जाती है। फिर इसे देर तक उवालते हैं जिससे नलीमें वायु जरा भी न रहे, केवल पारा और पारेकी भाप रह जाय। इस तरह शुद्ध करके कीप के पास नली के। आंच में गलाकर बन्द कर देते हैं। यंत्र तो वन गया परन्तु नापका निश्चय नहीं हुआ।

यंत्र तो वन गया परन्तु नापका निश्चय नहीं हुआ। साधारण पदार्थों सबसे अधिक आवश्यक और उपयागी पदार्थ जिससे अनेक तरह की नाप जोख वनाया करते हैं पानों है। इस लिए इसे ही तापक्रम की नाप के लिए प्रमाण मानना उचिन ठहरा। इसमें एक गुण यह भी है कि आसानीसे जमा-कर ठोस और उबाल कर गैस किया जा सकता ह।

प्रयोग ६—ऊपर कही हुई नलीका बन्द करके उसकी

घुंडोको बरफके छोटे छोटे टुकड़ोमें डुबोते हैं। यह किया कांच को कीपमें की जाती हैं (चित्र ६) जिसमें गलते हुए बरफका पानी नीचे गिरता जाय। नली की घुंडी कुछ देर तक इसी तरह डूबी रक्खो जाती है। आप जानते हैं कि ठंड से सिकुड़ना आवश्यक है। इसीलिए पारा नलीमें उतरता है और गिरते गिरते एक जगह ठहर जाता है। ठीक इसी जगह नलीमें रेतीसे एक




चित्र ६

जब कभी श्रौर कहीं भी यह नली वरफमें रक्खी जायगी पारा इसी चिह्न पर श्राकर ठहरेगा। ज्ञात हुश्रा कि यह नली पर एक नियत स्थान है। इस स्थान का हिमाङ्क कहते हैं।

इसके पीछे नलीका पानीकी भापमे गरम करते हैं । पारा गरम होकर नलीमे चढ़ने लगता है स्त्रीर एक जगह पहुंच कर ठहर जाता है। यहां भी एक चिह्न बना देते हैं।

प्रयोग ७-नलीको पानोको भापमे गरम करनेके लिये चित्र ७ मे दिया हुआ सीधा साधा यत्र भी काममे ला सकते

है। वास्तवमे तो उत्सेध मापक (hypsometer) इस्तेमाल किया जाता है। यह चित्र ८ मे दिखलाया गया है। यह बहुधा तांवेका बना होता है। एक बरतन 'व' पर दो निलयां, एक छोटी श्रीर दूसरी वड़ी लगी रहती हैं। छोटी नली वरतन में खुलती है बड़ी नलीके एक ख्रोर छेद होता है और यह नली इस प्रकार लगाई जाती है कि छेद छोटी टीनके ऊपर आता है स्रोर दूसरी स्रोर




है स्रौर दूसरी स्रोर चित्र ७ वरतन के ढकनेपर जुड़ जाती है। इसके स्रगल बगल दो

छेर होते हैं। एकमे दवाव मापक (manometer) लगाया जाता है। दूसरेमेसे भाप निकलतो है। भाप उत्सेधमापकमें किस प्रकार

चक्कर लगाती है यह चित्रमे तीरो द्वारा दिखलाया गया है। याद रखना चाहिये कि तापमापक भापमें रखा जाता है, पानीमे नहीं। कारण यह है कि पानीमे यदि कुछ मिला हो तो पानीका तापक्रम १००° से कुछ अधिक होता है लेकिन भाप का १००°।

यह ध्यान रखना चाहिये कि इस चिह्नका स्थान वायुमएडल के द्वाव पर निर्भर हैं अ इसलिए प्रयोग करते समय वायु भारमापक यंत्रद्वारा वायु-मएडल का दवाव नाप लेना चाहिए कभी और कहीं



क्ष वायुमण्डल का दवाव स्थान स्थान भ्रौर समय समय पर बदलता रहता है। सब तापमापकों में एक ही कथनाङ्ग होने के लिए भ्रावश्यक

भी वायुमएडल का इतना ही दवाव होगा तो पानी की भाप में इस नलों के। रखने से पारा इसी स्थान पर आकर ठहरेगा। हिमाङ्क की तरह यह भी एक नियत स्थान है श्रोर उसके। कथनाङ्क कहते हैं।

इसी तरह मिट्टी का तेल, श्रवकाहल, ट्लीन श्रादि भी रंग देकर पारे की जगह भर सकते हैं। इनका भी बहुत सुन्दर तापमापक बनता है परन्तु यह थोडे ही तापक्रम की बता सकते है, कारण यह है कि यह थोडी ही गरमी में इबलने लगते है। पानी के कथनांक की गरमी तक मिट्टी के तेल का तापमापक श्रद्धा काम देता है।

इस तरह ऐसा यंत्र वना जिससे उवलते जल या गलते वरफ की ही गरमी सरदी जान सकते हैं या यो किहए कि आप पारेका इन दोनोंमें से एक जगह देखकर कह सकते हैं कि आज बरफ वाली ठंडक है या पानी उवालने वाली गरमी। पर हमारा काम इतने से ही नहीं चल सकता क्योंकि सदा और सब जगह इतनी ठडक या गरमी नहीं पड़ती। साधारणतः बरफवालो ठंडकसे अधिक गरमी और पानी उवालने वाली गरमीसे कम गरमी रहा करती है, इसलिए तापमापक में पारा उन दोनो चिह्नोंके बीचमे ठहरा मिलेगा। पारे का स्थान ठीक ठीक नियत करने के लिए इन दोनो चिन्होंके बीचमें और चिन्हों की आवश्यकता होती हैं इसलिए इन दोनो चिन्हों के बीच छोटे छोटे विभाग कर देते हैं (चित्र ६)।

होगा कि कथनोङ्क निकालते समय वायुमण्डेल का दवाव एक ही श्रोरा प्रमाणित हो वैज्ञानिकों ने ४४° श पर ७६० सहस्रांशमीटर पारे क सुमुद्रतक पर दवाव प्रमाण माना है।

हिमाङ्कको ० और प्रामाणिक द्वाव वाले कथनाङ्क के। १०० मान कर बीच की दूरी के। १०० विभागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग के। अंश (degree) कहते हैं। अंशो के। गिनने में सुभीता हो इसलिए शून्य से लेकर दसवें, वीसवें इत्यादि अंशो पर ०, १०, २० इत्यादि संख्या डाल देते हैं। (चित्र ६)

विभाग करने ही तीन प्रथा है। पहली सेन्टी येड वा शतांश है जिसके अनुसार (Centigrade), ऐसे विभागों वाले यंत्र की सेन्टीयेड वा शतांश तापमापक कहते हैं। यह पद्धति सबसे अच्छी समभी जाती है और बहुवा यह वैज्ञानिक कार्यों में काम में आती है।

कथनाङ्क से ऊपर और हिमाङ्क के नोचे नलीका अंशो में बॉट देते हैं। यदि किसी दशा में हिमाङ्कमें पारा और नीचे उतरे तो वहां गरमीका दरजा घटानेके चिन्हसे (ऋगाके चिन्ह से) बतलाया जाता है, जैसे—र से तात्पर्य है कि गरमी पानी जमने के दरजे से दो दरजा या अंश कम है। कथनाङ्क के ऊपरके अंशोका १०१, १०२ इत्यादि गिनते हैं।

मान लीजिए कि पारा ६० वाले चिन्ह तक चढ़ा हुआ है तो आप कहेंगे कि गरम ६० अंश या ६० दरजे शतांश की है परन्तु लिखने में "६०° श'लिखेंगे, अंग्रेजीमें 60° लिखते हैं।


चिन ६

क्योंकि अंक के दहने सिरे पर नन्हासा शून्य लिखनेसे डिप्री अंश वा दरने का बोध होता है, और C अत्तर Centigrade शब्द का पहला अत्तर है जैसे 'श' शतांशका, शतांश तापमापक को हो सदा से वैज्ञानिक पसन्द करते आये है, यह सरल है और दिनो दिन इसका प्रचार वढ रहा है। इस पुस्तक में जहां कही काम पड़ेग हम भी शतांशकी हो मापसे काम लेंगे।

दूसरी प्रथाके अनुसार क्वथनाह, का र १२ माना है और हिमांकको ३२। इस तरह वीचकी जगहके १८० वरावर हिस्से किये। [२१२—३२=१८०]। यह रीति फारनहैंटने चलायी, इससे ऐसे विभाजित यत्रका नाम फारनहैंट थर्मान्मीटर वा तापमापक हुआ। इसमे हिमांक ३२° से नीचे० तक ऋणचिन्हकी आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु ० से नीचे दरजे के तापक्रमों में ऋण चिन्ह लगता है। यदि साठ अंश लिखना हो तो '६०° फ' लिखेंगे जिसमे 'फ' से फारनहैंट की सूचना मिलती है। इसे डाक्टर और अंगरेजी कारवारी तथा कर्मचारी अधिक काममें लाते है।

तोसरी प्रथा रोमर की है जिसमे दो चिन्हों के बोच की जगह ८० वरावर भागों में बांटी जाती है। लिखनेमें नियम वहीं हैं, परन्तु 'श' या 'फ' की जगह 'र' लिखते हैं। यह रूसमें प्रचलित है। इसमें ऊपर के चिन्हपर ८० ग्रौर नीचे के चिन्ह पर ० रहता है।

अब इन तीनों री तियोमे यह वात सममनेकी और रह गयो जिसे गिएत जानने वाला आप निकाल सकता है—इन प्रथाओं संबन्ध। चित्रमें देखनेसे ज्ञात होगा कि तीन निलयोंमे तीन प्रकार के विभाग दिखलाए गये हैं। यह ता प्रत्य च है कि कथनाङ्क



श्रीर हिमाङ्क के बीच तीनो निलयों में जगह वराबर है। प्रश्न है केवल विभागों का. सो दो चिन्हों के वीच-की जगह के शतांशमें १०० विभाग है, फारनहैंटमें १८० विभाग है। तात्पर्य यह कि सेन्टोंग ड वा शतांश के १०० विभाग बराबर है फारनहैंट के १८० विभागों के, इसिन्तें कारन हैंटका एक विभाग शतांश के ५ विभाग के बराबर हुश्रा

छौर शतांशका एक बिभाग फारनहैटके प विभागोके बराबर हुआ। जब यह सम्बन्ध जान लिया तो एक प्रथाके विभागोन के। दूसरी प्रथामे बदलना सहज हो गया।

उदाहरगा— जब शतांशमे २०० पर पारा है तो फ़ारनहैटमें कहां होगा ? श्राप जानते है कि शतांशका एक विभाग फारनहैटके $\frac{\mathcal{E}}{\mathcal{V}}$ विभागों के बराबर होता है इसिंजए शतांशके २० विभाग फारनहैट के २० \mathbf{X} = ३६ विभागोंके बराबर हुए। ध्यान रहे कि यह सम्बन्ध केवल विभागोंका है। फ़ारनहैटमें विभागोंकी गिनती ३२ से श्रागेंके

होती है। जब हम कहे कि तापक्षम ३३० फ है तो मतलब यह हुआ कि गरमी गलती हुई बरफ के दरजेसे केवल एक दरजा छोर बढ़ी। ३३० पर पारा एक विभाग छागे बढ़ता है, ३४ पर दो छोर ४० पर छाठ इत्यादि। इसलिए जब पारा बरफ़के दरजेसे ३६ विभाग चढ़ा तो यह फारनहैटमें ३२ + ३६ = ६ म के चिह्नपर होगा। इसीका उलटा चलनेसे फारनहैटसे शतांशका दरजा जाना जा मकता है।

उदाहर्गा—कोई पछे कि फारनहैंटमें ६ म की गरमी है तो शतांशमें क्या होगी। श्रापको मालूम है कि ६ म - ३२ = ३६ विभाग जपर पारा चढा। श्रव १ विभाग फारनहैंट वरावर है $\frac{V}{E}$ शतांशके । इसलिए

३६ विभाग प्ररावर हुए ३६imes श्रथवा २० शतांशके।

इसी प्रकार रोमरमे भी परिवर्तन हो सकता है। इस विपयमे सहज ही यह नियम बना सकते हैं:-

शतांशसे फ़ारनहैटमे बदलनेके छिए पेसे गुणा करो और फिर ३२ जोड़ दो।

फारनहैटसे शतांशमे परिवर्तन करना हो तो पहले फार-नहैट श्रंशसे ३२ घटा दो, जो बचे ७से $\frac{4}{5}$ से गुणा करो तोशतांश-का श्रंश डिगरी निकलेगा।

यह सिद्ध कर सकते है कि—४०° फ = —४०° श, तात्पय यह कि उस तापक्रम पर शतांश श्रोर फारनहेंट दोनों तापमापकोंमे श्रंशोंकी संख्या—४० है। यह बात केवल विलक्श होनेके कारण कही जाती

नहीं तो इतनी टंडकका विचार भी होना कटिन है। इसकी सिद्ध यों करते है।

मान लीजिए, क
$$^{\circ}$$
श $=$ क $^{\circ}$ फ
श्रव क $^{\circ}$ श $=$ $\left($ क $\times \frac{\varepsilon}{x} + 3^{\circ}\right) ^{\circ}$ फ
 $=$ क $^{\circ}$ फ
तो, क $= \frac{\varepsilon}{x} + 3^{\circ}$

पारा तापमापकका संशोधन

उत्पर के कृायदेसे बने हुये तापमापकमे श्रवसर त्रुटियां पाई जाती हैं। बैज्ञानिक कामके लिये इनको दूर करना उचित है, श्रवसर तो श्रौर उपयोगी तापमापक काममे लाये जाते है परन्तु यदि हमे पारे ही का बना हुश्रा तापमापक काममे छाना हो तो इन त्रुटियो के। दूर करना चाहिये।

हिमांक संशोधन—(Zero correction)

किसी मामूली तापमापकके। हम पिघलते हुये वरफमें डुबोयें तो कुछ समय पड़ा रहनेके बाद उसका पारा ०°के अपर त्राकर रुक जाता है। यदि एक घएटे तक तापमापकके। बफ़् मे रखें त्रीर तब हिंमाङ्क निकालें तो ऐसा ही होगा, परन्तु यदि

डेढ़ घराटे तक तापमापक के। १००^० पर रखें श्रौर तन हिमाङ्क निकालें तो पारा o° के नीचे रहेगा। कारण यह है कि कांचमे गर्भ या ठंडा करनेसे जो परिवर्तन होता है वह वहुत धीरे धीरे दूर होता है, कभी कभी असली हालत लौटने में वर्ष ही लग जाते है। वरफमे रखनेसे काच सिकुड़ गया श्रीर इसो सिकुड़नके कारण पारा हिसाडू ०० के ऊपर ठहरा। भापमे रखने पर कांच इतना फैल गया कि पाराहिमाङ्क ०० के नीचे ठहरा। प्रयोगों से यह मालूम हुआ है कि जब कभी भाप में गरम करने के वाद हिमाक निकाला जाता है तो इसकी जगह बहुधा वही मिलती है अर्थान् यह जगह स्थिर है, कारण कि आजकल के तापमापक में पहिले कथनाडु निकालते है त्रीर तव हिमाङ्क । संशोधन की विवि तो वहुत सरल है। हर तापकम नापने के बाद हिमाड्स निकाल लीजिये। यदि पारा ०° के ऊपर ठहरे तो उसकी जगह पढ़लीजिये। यही हिमाङ्क की त्रुटि हुई। इसकी घटा दोजिये और यदि हिमांक निकालने पर पारा 0° के नीचे हो तो जोड़ दीजिये यदि तापमापक कांच के वदले गलाये हुए विल्लौर का बनाया जाय तो हिमांक त्रुटि करीव करीव विलकुल नहीं होती है।

खुली डंडी संशोधन—(Exposed stem correction)

जव हम किसी वस्तुका तापक्रम छेते है तो तापमापककी हड़ी के साथ पारेका कुछ भाग भी उस वस्तुके वाहर रहता है और उसका तापक्रम वस्तु के तापक्रम से कम रहता है इस कार्ग जो संशोधन करना चाहिये, उसकी खुली डगड़ी संशोधन कहते हैं।

इस संशोधनके करने की तरकीव सहल है। यदि त१ पारा पहुंचता है स्रोर जब कि त_२ स्रंश उस वस्तु के वाहर है तो श्रमल तापक्रम त=त् ×फ (त् -न३)

जहाँ त = वस्तुके वाहरके पारेका तापक्रम फ = कांच मे रखे हुए पारे का प्रत्यच्च प्रसार इस समीकरण के निकालने का कायदा आगे बताया जावेगा

इन त्रुटियोके अतिरिक्त और भी त्रुटियां है जिनके लिए सशोधन त्रावश्यक है जैसे तापमापक की घुंडीके आयतनमे वाहरी और भीतरी दवावके भेदके कारण परिवर्तन।


उत्रर देखनेका तापमापक जो डावटर रखते है फारनहैट वाला होता है। इसमे घुंडीके पास नलीमे एक जगह इस प्रकार स्वाकर परिवर्तन किया हुआ रहता है कि रोगीके शरीरमे लगानेक बाद जब निकाल लेते है, तब घुं डीबाले पारेक सम्बन्ध पूरो रेखासे दूट जाता है। इस तरह पारेकी रेखा जहांतक बढ़ी थी, पारा जहांतक चढ़ा था, वही वना रहता है। ऐसा न होता तो वगलसे हटाते ही पारा अपनी जगह छोड़ तकुडकर नोचे उतर जाता श्रीर डाक्टर शरीरका तापक्रम न जान सकता। हमारे शरीरका स्वाभा-विक तापक्रम ९८'४ फ होता है। ९९० से वढ़े तो ज्वर होता

चित्र ११

6280

९५° हो तो जीवन की आशा न करनो चाहिये, इसलिए इस यंत्रमे ९५° से ११०° तकका ही तापक्रम नापनेके लिए निशान वने होते हैं। इम यंत्रसे और कोई काम नहीं हे सकते।

दिन रात में अधिक से अधिक और कम से कम क्या तापक्रम हुआ यदि यह जानने की इच्छा हो तो साधारण तापमापको से काम न चलेगा क्योंकि तापमापकको बरावर देखते रहना वड़ा कष्टप्रद् होगा। इस लिए ऐसे तापमापक वनाय गए हैं जिनसे दिन रात का अधिक से अधिक और




कम से कम तापक्रम तुरन्त माल्रम हो जाता है। इनमे से एकका वर्गान यहां विया जाता है। एक लकड़ो की चौखूटी तस्तीपर दो तापमापक जड़े रहते हैं जिनकी नली सीधी नहीं होती पर घुंडी के ऊपर से मुड़ी रहती है जैसा चित्र १२ में दिखलाया गया है। यह तख्ती इस प्रकार टांगी जाती है कि तापमापकों को नली धरातल के समानान्तर रहे। इन तापमापकों में से एक, नीचेवाला, श्रिधक से श्रिधक तापक्रम बतलाता है। उसमें पारा भरा रहता है और पारे के ऊपर नलीं में एक लोहेका छोटा सा चटुवा पड़ा रहता है। यहीं चटुवा श्रिधक से श्रिधक तापक्रम दर्शाता है। यह इस प्रकार कि जब तापक्रमके बढ़ने से नली में पारा चढ़ता है तो उस चटुवे के। श्रागे ठेल ले जाता है। जब तापक्रम घटता है पारा सिकुड़ कर नाचे उतर जाता है पर चटुवे के। छोड़ जाता है, बस चटुवे के स्थान के। देखकर श्रिधक से श्रिधक तापक्रम जान लेते हैं। नियत समय पर तापक्रम पढ़ने के बाद चटुवे के। चुन्वक से खींच कर पारे तक फिर ले श्राते हैं।

उपर वाला तापमापक कमसे कम तापक्रम वतलाता है। उसमे अलकोहान भरा रहता है। अलकोहाल के भीतर एक शीशे का चटुवा पड़ा रहता है। तापक्रम घटने से अलकोहाल सिकुड़ता है। चटुवे का अपने साथ लेता जाता है और नीचे से नीचे स्थान पर पहुंच कर तापक्रम के बढ़ने पर चटुवे का पींछे छोड़ जाता है। चटुवे के स्थान का देखकर कमसे कम तापक्रम जान लेते हैं।

लेसली का भेद-दर्शक वायु तापमापक

कुछ समय पहिले यह तापमापक दो वस्तुत्रोके तापक्रमका भेद 'निकालनेके लिये बहुत काममे त्राता था। खास तौर से विकीर्ण संबंधी मापो में। क, ख (चित्र १३) दो कुमकुमे हैं जो एक नली से जुड़े हुये हैं। नली के बीच मे एक रंगीन द्रव की बूद है जैसा हम पहिले देख चके हैं। यदि हम 'क' को गरम करे तो वूंद वायें तरफ हट जाती है क्यों कि 'क' के अन्टर की हवा फैलती है, 'ग' वूद का हटाव एक माप पर देख लिया जाता है



चित्र १३


इस से यदि दोनो कुमकुमोके तापक्रमोमे थोड़ा सा भेद भी हो तो जाना जा सकता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १—प्रयागमें गरमीके दिनोंमें कभी कभी छाटमें ११३० फ. गरमी होती है। शर्हांश बनाइये।
- २—४०^० शर्ताश की गरमी फारनहेट तायमायक में कितने श्रंश दीखेगी?
- 3—हमने देखा कि हमारे शरीर की गरमी रोमर के तापमापक में $2\xi \xi^{\circ}$ है। फारनहैट श्रीर शतांश में क्या होगी ?
- ४—दिन गत मे अधिक से अधिक श्रीर कन से कन तापकन कैने देखते हैं ?
 - ५--- हाक्टरों के पास कैसा तापमापक रहता है ?


५—ठोसों का प्रसार

लम्ब प्रसार गुणक



रमी पाकर ठोस पदार्थ फैलते है अथवा यो कहना चाहिये कि गरमी से ठोसो की लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई बढ़ जाती है। नीचे एक प्रयोग दिया जाता है जिससे जितनी लम्बाई बढ़ती है ठीक ठीक नाप सकते हैं।

प्रयोग द—िकसी घातु की छड़ छ छेकर (चित्र १४) एकनली मे बन्द कर देते हैं। नली न के सिरे काग से बन्द रहते हैं, छड़



चित्र १४

छ कागों कें। छेदती इधर उधर निकलो रहतो है। क और ख दो निलयां न से जुड़ी रहती हैं। क द्वारा न के भीतर भाष भेजी जाती है, जो ख में होकर निकलतो रहती है। इस भाष में छड़ छ गरम हो जाती है। प्रयोगके आरम्भ मे छ की लम्बाई और तापक्रम देख लेते हैं। छ का सिरा स पेंच से कस देते हैं जिससे छड़ उस ओर न हट सके। दूसरे सिरेंके पास एक चिह बनाकर चिह्न पर सूदम दर्शक यत्र स् इस प्रकार ठहराते हैं सूक्ष्म दर्शक यत्र द्वारा यह चिह्न दोखने लगे। क नली से भाप भेजते हैं तो छड़ गरम होकर बढ़ती है। चिह्न सूक्ष्म-दर्शक यत्र के सामने से हट जाता है। अब सूक्ष्म-दर्शक की हटा-कर चिह्न पर फिर छे आते है। सूक्ष्मदर्शक के साथ ऐसा प्रवन्ध रहता है जिससे उसका हटाव नापा जा सकता है। यही हटाव छ की लम्बाई में अधिकता अथवा प्रसार है। उसी समय न तापमापक की सहायता से छ का तापक्रम देख छेते हैं।

मान लो । गरम करने से पहले छ को लम्बाई ल शतांश मोटर है,

गरम करनेसे इ की लम्बाईमे अधिकता अशताशमीटर हुई, ज्ञान करनेसे इ की लम्बाईमे अधिकता अशताशमीटर हुई, ज़ इ का तापक्रम थ^०श हुआ।

श्रव ल शतांशमीटर लम्बाई में (थ-त) श तापक्रम वढ़ने से

लम्बाई मे प्रसार श्र हुआ।
ं १ शतांशमीटर लम्बाई मे (थ-त) श तापक्रम वढ़ने से लम्बाई मे प्रसार हुआ ।

श्रीर एक शतांशमीटर लम्बाई मे १ $^{\circ}$ श तापक्रम बढ़ने से लम्बाई मे प्रसार हुश्रा $\frac{9}{\pi}$ शतांशमीटर।

परिभाषा-एक इकाई लम्बाई में १°श तापक्रम बढ़ाने से जो प्रसार वा ऋधिकता होतो है उसे लम्बप्रसारगुणक कहते हैं। चित्र लम्बप्रसार गुणक ग हो तो उक्त प्रयोग में जिस चातुको छड़ ली गई है उसका लम्बप्रसार गुणक ग = $\frac{\pi}{\sigma}$ (थ-त) इसी प्रकार किसी ठोस पदार्थ का लम्बप्रसार गुणक निकाला जा सकता है । कुछ पदार्थों के लम्बप्रसार गुणक यह हैं:—

उदाहर्ण १—२० मीटर लम्बी सीने की छड़, ४००^०श तापक्रम बडाने से लम्बाई में कितनी हो जायगी।

२ मोटर लम्बी छड़ १^०श गरम करने से ं००००१४६६ मीटर बढती है '' ४००^०श '' ४०० Xं००००१४६६ मीटर बढेगी २० '' '' २० x ४०० xं००००१४६६

मीटर वढ़ेगी


्र = '११७२ = मीटर = ११ ७२ = शताश मीटर

इसलिये छड़की लम्बाई गरम करने के वाद २० मीटर ११'७२= शताशमीटर होगी। खदीहरण २—१० गंज लम्बी लोहें भी रेल तीप्रम १०००ण बढ़ाने पर लम्बाई में शितसी बढ जायगी १ के कि कि कि कि कि छड १०ण गरम होने से १००००१३ भ्याज बढ़ती है कि कि कि छड १००० ग गरम होने से १०० ×

ं = 0११२५ गज = ४०५ इंच = अ०५ इंच = चेडती है

ल्म्भप्रसार गुणक् नापूने की तुलना विधि

प्रयोग ६: -इसं रीति से 'लम्ब 'प्रसार गुणक बहुते ठीक



क , क दो सूक्म-देशक हैं जिंकि कि खम्भों के बल रुके हुय हैं, और बीकी यत्र से बिरुकुल अलग है । गेए की लक्षेड़ी का तर्खिति है जिसे पर एक लिम्बी छोटी टकी रखी हुई हैं। इस टकी में पहिंचे छंगे हुए है। ज़िस छंड़ कि प्रसार गुणक निकीलिता हों, वह इसे टंकी में दो नोको पर रखें दी जाती है, जीर टेकी मे पानी भर दिया जाता है जिससे छड़े. एक जिसके तिपक्रम पाना भर दिया जाता है जिससे छड़ एक जियत तापक्रम पूर् रहिती है। पहेंछे, इस प्रीमाणिक मीटर वाली टेकी की सूद्भवरीक कें, नीचे रखते हैं, और इस इधिर उधर खेसका कर ऐसी कर छेते हैं कि सूद्भवरीक की स्वितिक सूच मीटर के दी निशानों के ठीक ऊपर पड़े। अब कें, और किं, के बीच की फासिला ठीक एक मीटर हो गया। इसके बाद छङ्ग स्मर् हो जिह्न एक मीटर के लगभग दूरी पर वना लिये जाते हैं। श्रीर इस टंकी को सूक्ष्मदर्शक के नीचे रखा जाता है। टंकी में ०° रा पर पानी वहता है, क र श्रीर के दोनो सूक्ष्म दूरा को द्वारा इन निशानों को बिम्बत (Focus) करते हैं। यदि छंड़ के निशानों की दूरी एक मीटर से कमावेश होगी तो इन दोनों के इधर उधर हटाना होगा। इनमें भी साप छंगे हुए हैं जिनसे, हटाव मालम हो जाता है। इस प्रकार छड़ की लम्बाई ०° रा पर ठीक ठीक मालम हो जावेगी। फिर पानी को कुछ गरम करते हैं श्रीर इसका तापक्रम नाप लेते हैं। फिरु सूक्ष्मदश क के स्वस्तिक को इन दोनो निशानो पर लाते हैं। इससे छड़की छम्बाई इस तापक्रम पर माळुम हो जाती है। दो तापक्रमो पर लम्बाई मालूम होने से लम्बप्रसार गुणिक मालूम हो जाता है।

नेत्रप्रसार गुणक

तावे या लोहेकी कोई चौकार तख्ती गरम की जाय तो उसका चेत्रफल बढ़ जायगा। गरम करनेसे लम्बाई वढ़ती। है इसलिए तख्तीको लम्बाई चौड़ाई वढ़ जायगी और लम्बाई चौड़ाईके बढ़नेसे चेत्रफल बढ़ा । किसी तापक्रमतक गरम करने से चेत्रफलमें जो श्रधिकता होगी उसे इस प्रकार जान सकते हैं। पहले तख्तीकी लम्बाई ख शताशमीटर चौड़ाई च शतांश-मीटर तापक्रम त[्]श हैं। गरम करके तख्तीका तापक्रम थ[्]श कर लिया गया। यदि लम्बप्रसार्ग्णक ग माना जायगा तो तख्तीकी लम्बाईमे अधिकता = ल \times (थ-त) ग, । श्रीर कुछ लम्बाई = ल + ल (थ - त) ग। मान लो कुल लम्बाई ला श्रीर चौड़ाई चा शताशमीटर हो तो ला =ल +ल (थ-त) ग। यदि पहले तख्ती o°श पर होती तो त= o ग्रीर ला=ल+ल थग=ल (१+गथ) इसी प्रकार कुल चौड़ाई चा = च (ग + थ)। गरम करनेसे पहले तख्तोका चेत्रफल =ल च वर्ग शतांशमीटर गरम करने पर तख्तीका चेत्रफल = ला × चा =ल (१+गथ) च (१+गथ) = लच (१+गथ)^२ =लच (१+२ गथ+गुरे थरे)

= लच (१ + २ गथ)

पदार्थों का लम्बप्रसार गुगाक ग बहुत कम होता है (ऊपर देखों)। ग^२ त्रौर भी कम होगा। इस लिये ग^२ थे को साधा-रगा हिसाब में छोड़ देते हैं।

: च्रेत्रफल मे ऋधिकता

=लच (१+२ गथ)—लच

=लच २ गथ

विदित हुआ कि-

ल च वर्ग शतांशमीटर में थ° श गरम करने से अधिकता =लच २ गथ

१ " थ° श गरम करने से

श्रधिकता=२ गथ

- .. १ वर्ग शतांशमीटर १° श गरम करनेसे अधिकता = २ गथ परिभाषा—१ इकाई चेत्रफलका १°श तापक्रम बढ़ाने से चेत्र-फल में जो अधिकता (प्रसार) होती है उसे चेत्रप्रसार् गुणक कहते है।
 - . चेत्रप्रसारगुणक लम्बप्रसार गुणक का दोगुना हुआ।

घनप्रसार गुणक

ठोसोमे लम्बाई चौड़ाई श्रीर मोटाई तीनो होती है। गरम करने से तीनों वढ़ती हैं इस लिये घनफल बढ़ जाता है।

पिभाषा—१ इकाई घनफल को १° तापक्रम वढ़ाने से घन-फलमें जो अधिकता (प्रसार) होती है उसे घनप्रसार गुणक कहते हैं।

ऐसे पदार्थ को एक ईंट लोजिये जिसका घनप्रसार गुगाक घहै जिसकी लम्बाई ल शम चौड़ाई च शम ख्रौर माटाई म शम ख्रौर तापक्रम ०° श है। गरम करने से लस्वाई चौड़ाई और माटाई वढ़ कर ला, चा और मा हो गई। कि कि कि कि कि माटाई वढ़ कर ला, चा और मा हो गई। कि कि

अव ई टका घनफल = लां X ची X मी घनशतांशमीटर

लेकिन ला $\stackrel{\text{Lie}}{=} \frac{1}{2} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} u \right)^{\frac{1}{2}} \stackrel{\text{Lie}}{=} \frac{1}{2} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} u \right)^{\frac{1}{2}} \stackrel{\text{Lie}}{=} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} u \right)^{\frac{1}{2}} \stackrel{\text{Lie}}{=} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \stackrel{\text{Lie}}{=} \frac{1}{2} \frac{1} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2$

हिल्हीं है कि कि मा ल = च म (१ + गय) है कि कि है। है कि कि मा है कि कि मा है कि कि मा से कि

गरे और ने देव्यहत कोटे हैं इसे लिये साधार एत छोड दिये जाते हैं क्षिण हैं कोटे हैं इसे लिये साधार एत छोड दिये जाते है

्य स्व म (१+३,गथ) श्री तक गरम करने से इंट के घनुफल में अधिकता, न्दिल हैं हैं हैं के प्रमुख मान्ति च म न्दिल हैं हैं के प्रमुख मान्ति के स्वाप्ति । न्दिल हैं मान्य मान्ति के स्वाप्ति । न्दिल हैं मान्य स्वाप्ति । न्दिल च म ३ गथ

थ° श तक गरम करने से ल च म मे अधिकता = ल च मूं ३ में थ थ° श तक गरम करने से १ में अधिकता = ३ म थ

१° शू गर्म करने से पिश में अधिकता = ३ ग

म्भापरिभाषीतिसारे यह घेनेप्रसार् गुर्गाकी के चेरावर हुआ।


इसंतिए च ३ गिनि अथवी घनेत्रसार गिर्णिके तिमंबर्गसार गुणकाका तिम्ना होता है भी किलाक सार के काल में काल भाषान केंद्र के विद्यानी मिनि किला कि किला

त्र ग्राम्पुरमी,प्राक्षकः, पदार्थः वढ़ते हैं। इस्. बात के झान से बहुत से उपयोगि कामो में सहायता है। मिलती हैं। इनमें से कुछ तो पहले बंतलाये जा चुके हैं और कुछ का यहाँ, उल्लेख कियान जावेगा।

विजली की बत्ती के तंतुओं के सिरों को कांच में होकर वाहर लाने के लिये तंतुके सिरे पर नकल-इस्पात का तार जोड़कर कांच में से लाते हैं। पररीप्यम का तार भी काम में लाया जा सकता है। कारण यह कि, यह दोनों घांतु और कॉच गरमी पाकर एक-सा वढ़ते हैं। इस कारण सभी तापक्रमों पर जुड़े बने रहते हैं। यदि दों चीजें जुड़ी हो और गरमी पाकर अलग अलग बढ़ें तो जब कभी तापक्रम बदलेगा, जोड़ ढीला पड़ जावेगा।

मोटी पेदी वाले कांच के गिलास मे अगर गरम पानी या दूध यकायक डाल दिया जावे या किसी एक जगह लों से गरम कर दिया जावे तो यह अकसर तड़क जाते हैं। कारण यह कि कांच कुचालक है, इस कारण जब कभी गरम चांज अन्दर डाली जाती है तो भीतर वाहर तापक्रम एक सा बरावर नहीं रहने पाता विक अन्दर ज्यादा और बाहर कम हो जाता है। इस लिये अन्दरका कांच बाहर के कांचसे ज्यादा फैलता है और कांच चटक जाता है। गलाया हुआ विल्लीर या शैलिका (silica) बहुत कम फैलता है। इस वजहसे इसके अगर यकायक बहुत गरम करें तो यह नहीं चटकता।

बड़े बड़े घटोमे हम देखते हैं कि एक लटकन लटका रहता है। यह इधर उधर घूमता रहता है। घड़ी का ठीक समय देना इस लटकन की छड़ की लम्बाई पर निर्भर है। अगर लंबाई वढ़ जाय तो घड़ी सुस्त चलने लगती है, और अगर घट जाय तो तेज चलने लगती है। इस लिये घड़ी गरमी मे सुस्त और जोड़े में तेज़ हो जाया करे, इस दोष को दूर करने के लिये लटकन की छड़ इस-प्रकार बनाते हैं।



चित्र १६

क, क, श्रौर ग लोहे की छड़ें है श्रौर ख, ख दस्ते की व लटकन का गोला है। जहाँ से लटकन लटकाया जाता है, वहां से इसकी दूरों घ + क—ख + ग।

गरमी पानी से ये सब बढ़ते हैं। अगर ल१ और ल२ लोहे

श्रीर दस्ते का लम्बप्रसार गुणक हो, तो त $^{\circ}$ तापक्रम पर यह दूरी $=(\mathbf{u}+\mathbf{a}+\mathbf{n})$ (१ + ल $_{\mathbf{q}}$ त) - ख (१ + छ $_{\mathbf{q}}$ त)

= घ + क - ख + ग

घड़ी का समय न बदलने के लिये यह सम्बन्ध चाहिये

$$\therefore \frac{\Xi + \pi + \eta}{\Xi} = \frac{\partial \varphi}{\partial \gamma}$$

इस उदाहरण मे $\frac{\overline{\alpha}}{\overline{\alpha}_2} = \frac{880}{68}$

इसिंखिये समीकरण में वायें श्रोरकी राशि लगभग २ २ २ के होनी चाहिये जिससे लाहे श्रीर दस्ते की छड़ो की लम्बा-इयो का सम्बन्ध निकल श्रावे।

जेव घड़ी या अन्य छोटी घड़ियो में एक पहिया (balance wheel) होता है जो कमानी से घूमता है। घड़ी का समय कमानी की लचक और पहिये के व्यास और मात्रा पर निर्भर है। तापक्रम वढ़ने से लचक घट जाती है, और व्यास वढ़ जाता है। इन दोनो कारणोसे घड़ी सुम्त पड़ जाती है। इस दोव को दूर करने के लिये पहिया दो घातुओं को मिला कर वनाया जाता है। अगर हम एक दस्ते की पत्तो लोहे की बरावर पत्ती पर जड़ दें और इन जुड़ो हुई पित्तयों आग में गरम करें तो ये टेढ़ी पड़ जायंगी। कारण यह कि दस्ता लोहे से ज्यादा फैलता है।

पहिया चित्र (स० १७) में दी हुई शकल का होता है । तापकम छेढ़ने से जब छड़ मुकता है तो १,२ भागकेन्द्र के निकट आ जाते हैं जिससे फर्लित उयास कम हो जाता है और यह लचक की कमी के असर का दूर कर देता है और घड़ी का समय नहीं बदलने पाता।

अभ्यास के लिये प्रश्न

्र १ — होसों का लम्बमसार्गणक कैसे निकालते हैं। हैं - हैं कि विकाल कि निकाल के कि निकाल कि निकाल के कि निकाल कि निकाल

है-इसकी लम्बाई में कितनी अधिकता होगी और गरम छड की लम्बाई क्या होगी। १ व

हु४—एक प्रात्त की जादर ४ गज़ ल वी और तीन गज़ जीड़ी o° श से-१००९ श तक गरम को गयी है, गरम छड़ का च तर्ज क्या होगा ?-प्र--रक नमक की हुँट १-धनफुट-०० श से २६ ०० श तक गरम

को गरे तो उसके धनफल में क्या अधिकता हुई ?

नी बहुत साधारण वस्तु है और उसका मा काम भी बहुत पड़ता है। आपेक्कि घनत्व भी उसी से नापते हैं। इस लिए पानी के घनत्व पर गरमी का प्रभाव जानना हमारे लिए बड़े काम का होगा।

दूसरे अध्याय से हम परी हा। कर के देख चुके है कि गरमी से पानी का आयतन बढ़ जाता है और ठडक से सिकुड़ जाता, है। अब हम चाहे तो उसी काग में दूसरे छेद से एक तापमापक लगाकर पहले की नाई नपे पानी को भिन्न भिन्न अंशो तक गरम कर के देख सकते हैं कि कितने दूर के की गरमी से आयतन कितना बढ़ा और एक मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि कि शतांरा तापमापक के प्रति अंश की गरमी से पानो का आयतन इतना बढ़ता है।


जब किसी पदार्थ का आयतन बढ़ जायगा, तो उसका प्रभाव उसके आपे चिक घनत्वपर अवश्य पड़ेगा। मान लीजिन्ये कि १ घन इंच पानी बढ़ते बढ़ते ५/४ घन इंच हो गया, तोल मे तो कोई फरक आया नहीं, अर्थात जो तोल १ घनइंच पानी की थो वही अब इस ५/४ घन इंच पानी की भी होगी। सो यह बात कि हुई कि आयतन बढ़ने से पानी हलका हो गया, आपे चिक घनत्व में कमी आ गयी, घट गयो। इससे यह बात सहज सिद्ध हो जाती है कि गरमी से उंथो ज्यों आत्यन बढ़ है आपे चिक घनत्व में कमी आती जाती है और फैलता हुआ

पदार्थ हलका होता जाता है। ठडक से ज्यो ज्यों आयतन घटता है, सिकुड़ने वाली चीज भारो होती जाती है।

पानी पर जब हम गरमी का प्रभाव साधारण दरजे से गरम करके जांचते हैं, तो आयतन को बढ़ता हुआ पाते हैं, पानी हल्का होता जाता है,यहां तक कि १००° श तक खौल कर भाप वनने लगता है, पर जव हम साधारण दरजे से ठंडा करने लगते हैं तो आयतन घटता जाता है और पानी भारी होता जाता है । परन्तु पानो मे एक वड़ी विचित्र वात यह है कि ४ रा^० पर पहुंचा कर त्र्यायतन का घटना त्र्यौर घनस्व का वद्ना रुक जाता है । इससे अधिक ठडा करने से उलटी वात होती है। त्र्यायतन फिर बढ़ने त्र्यौर घनत्व घटने लगता है त्र्रौर ०° श पर वरफ जमकर पानी पर तैरने लगती है।

प्रयोग १०--होप नामक एक वैज्ञानिक ने यह एक प्रयोग सिद्ध किया। उसने लोहे का एक लंबा बरतन लिया। श्रौर वरफ से घेरने के लिये इसकी कमर मे चारो छोर टीन का घेरा लगा दिया। वरतन मे दो कागदार छेदो से दो तापमापक

लगाये जिसकी घुंडी जल के भीतर रहे। अब बरतन मे पानी भरा गया। दोनो तापमापको मे वरावर अशतक पारा चढ़ा। बाहरके प्यालेमे कूट कर बरफ भर दी गयी और ड्यादा टंडा करने को नमकके छोटे छोटे दुकड़े भी डाल दिये गये। इस उपायसे वरतनका पानी ठंडा हुआ ठडक से ऊपर का पानी सिकुडा श्रौर • होकर नीचे इवा श्रौर शीतके कारण



नीचे वाले तापमापक मे पारा उत्तरने लगा। इस तरह कुछ देरतक उत्तरता रहा, यहां तक कि ४° श तक आकर ठहर गया। इधर ऊपर के तापमापक का पारा भी उत्तरता रहा। परन्तु यह उत्तरता गया, यहां तक कि ०° श तक उत्तरा तो पानी के ऊपर बरफ जमने और तैरने लगी।

इसका कारण क्या है ? क्या बात है कि नीचेक पाना का तापक्रम ४ रश से नीचे नहीं उतरा और ऊपर ० श होकर बरफ तक जम गई ? क्या बात है कि पानी ठोस बन गया परन्तु अपने द्रव रूप से इतना हलका है कि तैर रहा है ?

हम जो कुछ इस अध्याय के आरंभ में कह आये हैं उस पर आप फिर विचार करें तो जवाब मिल जायगा। पानी ज्यों ज्यों ठंडा होता जाता है त्यों त्यों भारी होता जाता है, और तले डूबता जाता है। पर ज्यों ही ४° श पर पहुंचा अपने चनत्व को हद को भी पहुंच गया। अब इससे भारी नहीं हो सकता, अब ज्यादा नहीं सिकुड़ सकता, अधिक से अधिक भारी होने के कारण नीचे बैठ रहा। ४° श से नीचे की ठंडक से पानी हलका होगा, सो नीचे क्यों आने लगा १ वह ऊपर को ही उठेगा और ठंडक ऊपर को ही बढ़ेगी। यहां तक कि ठंडक से बरफ जम गयी, आयतन और हल्कापन इतना बढ़ा कि तैरने छगी। यह ऐसी अद्भुत बात है जिससे सुिटकर्चा की महिमा प्रत्यन्त होती है। जो बात इस यंत्रा में देखी गयी वहीं प्रकृति के बड़े बड़े यंत्रों में भी सदा दिखाई देती है।

वड़े शीत देशों में पृथ्वी के उत्तर और दिल्ला खंडों में जाड़ों समुद्रका पानी ऐसा जम जाता है कि पानी की जगह कोसो बरफ का मैदान दीखता है। परन्तु केवल सतह

के अपरका पानी जैमेता है, नीचे 8 श का जल वना रहता है। क्यों १ चाप अब र्वतला ही 'सकेंगे।" ऊपरी ठंडके से पिनी ठेंडा होने लगती हैं, ज्यों ज्यों ठंडा होता गयी कि लेंबता गया, चहि तक कि सारो जिले थिए रा तक पहुँ च जिलाहि । इससे अधिक शीत से पानी हल्का होकर ज़ेंपर होंगे एह हो जाता है। ंश्रीर ठ डर्क से 'बढ़ते बढ़ते 'जेन कर् "चरर्म' वन "जीता ं जीव सिमुद्र ने वर्षा का लिहाफी खोड़ लिया फिर ऊपर की िठंडक से विची रही। बरेफ के ऊपरिहिंबा की ठेंडक रिंश तक भी हो जीती है पिरिवर्फ के नीचे की पीनी ४० रश की ही बर्नी रहेता है। "मूर्ण दें मान्य पान का नाता

श्री विचारिये, इससे इष्टें की कितनी चंडी लाम हुआ।
यदि पानी बरावर 8 श से नोचे भी भारी होता जाता और
इबता जोता तो पहले समुद्र के तले का पानी जर्मता और
जमते जमते सार्रा समुद्र जम जाता, जिससे हर सील
जाडी में अनेक देशों में लीखी प्रीणियों का नार्रा हो जाया करता। इसके सिवा एक बार जमी हुआ समुद्र सार का सीरा करता। इसके सिंवा एक बार जमा हुआ समुद्र सार का सारा कभी न पिघल सकता। इस तरह जो महासागर असंख्य जीवो से भरापुरा है उजंडकर निजी व होने से वह रत्न न वनते, न पाये जाते जिनकी बदौलत रत्नाकर कहलाता है। पाये जाते जिनकी बदौलत रत्नाकर कहलाता है। बर्फ पानी मे तैरती है इससे उसकी हलकापन तो प्रत्येच ही है पर अगर हमें बरफ के एक दुकड़े का आयतन नाप ले और गला कर उसके पानी का आयतन भी नाप तो बरफ के आयतन से कम निकलगा, और बरफ दी आपेचिक बनत अगर हमें अपेचिक बनत पानी जब जमकर बरफ बनने लगती है तो इतन जोर से

फैलता है कि अपने लिये ठौर बनाने की मनेमानी किर डालता है। पहाड़ी देशों में बहुधा पानी के नल फर्ट जाते हैं। कार्या यही है कि पानी ठंडा होता जाता है और अनत में बरफ बन कर अधिक न्थान लेता है। नल में इतना स्थान न हों तो उसे तोड़ कर बाहर निकल आता है। जहां यह हानि होती है बहां लाम भी होता है। अपने इस गुगा से पानी हमारे लिये अच्छी उपजाऊ भूमि नित्य बनाता जाता है। बरसात दिमें पानी पहाड़ के दरारों में घुस जाता है और पड़ा रहता है। जाड़ों में जब यहां जल जसकर बरफ बनजाता है तो अपने बल से चहानों को तोड़ डालता है। इसके असंख्य दुकड़े नदी नालों से बहकर चूर होते जाते है और बहते बहता नीची धरती या समुद्र के किनारों को पाट पाटकर नथी उपजाऊ और बसने योग्य भूमि बनाते हैं।

हम कह चुके है कि पानी जमने पर फैल जाता है अथवा यों कहिये कि पानी के दृढ़ होने पर आयतन बढ़ जाता है। और वरफ पिघलाई जाती है तो आयतन कम हो जाता है। यह भी साधारण वात है कि द्वाने अथवा भार डालने से वस्तु सिकुड़ जाती है अथवा उसका आयतन कम हो जाता है। वरफ पर बहुत भार पड़े तो पिघल करें पानी हो जाती है; क्योंकि द्वाव से वा भार से बरफ का आयतन कम हो जाता है, और उसके कम होने से बरफ जल हो जाती है।

है, श्रौर उसके कम होने से बरफ जल हो जाती है। यदि बरफ के दुकड़े पर तार रक्खें श्रौर तार के सिरों मे दो भारो पत्थर बांधे तो श्राप देखें गे कि तार बरफ की कोटता हुश्रा नीचे गिर जाता है पर बरफ का दुकड़ा कटा हुश्रा नहीं दीखता। बात यह है कि बरफ की पहली तह पर तार का भार पड़ने सं उस स्थान में पानी वन गया और तार नीचें को गया, उसके ऊपर के उस जल पर भार कम हो जाने से वह फिर जमकर वरफ हो गया। इसी तरह तार धीरें धीरें पानी वनाता नीचें को जाता रहा और अपर का जल फिर जमकर वरफ वनता गया। यह प्रयोग टिंडल का प्रयोग कहलाता है।

उंचे उंचे पहाड़ों पर ब्रफ पड़ती रहती है। यही कुछ समय में इकट्ठा होकर एक बरफ की वड़ी उंची चट्टान वन जाती है। जब इसकी उंचाई इतनी हो जाती है कि नीचे की तह (जैसा कि उपर लिखा जा चुका है) भार पड़ने से गल कर पानी हो जाय तो उपर की चट्टान फिसल कर नीचे चलने लगती है। नीचे ज्ञाने पर तापक्रम अधिक मिलता है श्रीर यह चट्टाने (ग्लेशियर Glaciers) गल नांद्यों को पानी देती हैं। गंगा यसुना का जल हिमालय से इसी प्रकार श्राता है, श्रीर इसी कारण पहाड़ पर गर्मी में भी ठंडा मिलता है।

यह तमाशा केवल उन्हीं पदार्थों में देखा जाता है जो जल की भांति जमने पर फैलते हैं, क्योंकि द्वाव पड़ने से यह सिकुड़ जाते हैं, श्रथवा द्रव हो जाते हैं।

अभ्यासके लिए प्रश्न

१—गरमी का पामी पर क्या प्रभाव पडता है ?

२—पानी में क्या विलच्चणता है, जिससे शीत प्रवान देशों में सारा समुद्र वरफ नहीं हो जाता ?

७--द्रवों का प्रसार



रमी पा कर द्रव पदार्थ फैलते है। द्रव पदार्थ वर्तन में रखे जाते हैं। इनका स्वयं कोई आकार नहीं होता, जिस वर्तन में रखे जाते हैं उसी के आकार के हो जाते हैं, अर्थात् इनमें कोई निश्चित लम्बाई चौड़ाई नहीं होती, केवल आयतन होता है। गरम करने से आयतन में जा अधिकता हो वह

नाप ली जाय तो घनप्रसारगुणक निकाला जा सकता है, विधि श्रीर हिसाव वहीं होगा जैसा ठोसों के घनप्रसार गुणक निकालने के लिए होता है।


पर एक वात का ध्यान रखना आवश्यक है। द्रव सदा वर्तनों में रहते हैं। गरम करने से वर्तन भी फैलोंगे। द्रव के घन-फल में हम तभी अधिकता देखेंगे जब यह अधिकता वर्तन के प्रसार से अधिक होगी। यदि वर्तन और द्रव में वरावर प्रसार हुआ हो या यो किहये कि द्रव का घनफल जितना वढ़े उतना ही वर्तन का भी वढ़ जाय तो द्रव के घनफल में कुछ भी अधि-कता न प्रतीत होगी।

द्रव में जो प्रसार प्रत्यन होता है वह द्रव का असली प्रसार नहीं है। प्रत्यन प्रसार में वर्तन का प्रसार जोड़ने पर असली प्रसार मालम होगा। वर्तन ठोस प्रवार के वने होते हैं. जिनका घनप्रसारगणक साल्म होने से प्रसार निकाल लेते हैं। इस लिए नाधारणतः द्रव का प्रत्यन्त्रसार (जो वर्तन में रखने से वीखे) नापते हैं। श्रीर फिर श्रमली प्रसार निकाल लेते हैं।

प्रत्यत्तप्रसार नाप कर प्रत्यत्त घनप्रसारगुणक, सत्तेप में प्रत्यत्त गुणक, निकालते हैं क्योंकि १° तापक्रम गरम करने से इकाई घनफल में प्रत्यत्त प्रसार का, परिभापानुसार, प्रत्यत्तगुणक कहेंगे।

्रयोग ११-पत्यच-पसारमायक द्वारा पत्यच-प्रसार निकालने की विधि।

इस यंत्र का रूप चित्र १६ देखने से मालूम हो जायगा। यह काच या बिलौरी पत्थर का (quartz) होता है। इसका धड़ य चार शताशमीटर लम्वा और एक शतांशमीटर मोटा



चित्र १९

होता है, इसकी सूंड़ दो वार समकोगा पर मुड़ी हुई सूक्ष्म छेदवाली नली होती है। कभी कभी गर्दन समकोगा में नहीं मुड़ी होती है। इसको तोल कर इस प्रकार लटकाते हैं कि इसकी सूंड़ वर्तन में रखे द्रव में ड्वी रहे।


यंत्र के धड़ पर स्पिरिट लम्प की (वह लम्प जिसमें शराव या स्प्रिट

जलाई जानी है) लो ऊपर से नीचे छोर नीचे से ऊपर फेरते हैं। यन्त्र गरम हो जाता है, भीतर की हवा गरम होकर फैल जाती है, कुछ वुलबुळे बर्तन के द्रव में होकर निकळते दोख भी पड़ते हैं। लम्प को छौ हटानेसे यन्त्र ठडा होता है, भीतरकी हवा सिकुड़ती है, कुछ द्रव भीतर छा जाता है। इस प्रकार क्रम से देा चार वार गरम छोर ठडा करने पर यन्त्र सूंड़ के सिरे तक द्रव से भर जाता है। यन्त्र ठीक ऐसे ही टंगे टंगे पानी भरे गिलास में रख दिया जाता है। बिलकुल ठंडा हो जाने पर तापमापक से ताप-क्रम पढ़ छेते हैं। मान लें। यह त²श है। ध्यान रहे सूंड़ बराबर द्रव में ड्वी रहे जिससे ठंडो होते समय हवा न घुस सके। श्रव क्माल या चिमटी से यन्त्र कें। पकड़ कर तराज़ के पछड़ेमें रख कर तोल लेते हैं। यंत्र कें। हाथ से न छूना चाहिये नहीं तो हाथ की गरमी से गरम होकर कुछ द्रव निकल पड़ना सम्भव है।

द्रव सहित यंत्र के वोभ में से यन्त्र का वोभ घटाने से त[्]रा ताप-क्रम पर यन्त्र भर द्रव का वोभ व माॡ्रम हुआ।

तराज से उठा कर फिर गिलास में टाग देते हैं, पर सूंड़

द्रव में नहीं रखते। इस गिलास के। तिपाई पर रख कर (चित्र २०) गरम करते है। गरम करने से कुछ द्रव सूंड़ से टपक पड़ता है, इसे निकल जाने देते हैं। तापक्रम **पढ कर फिर ते**।ल लेते हैं। मान ला यह तापक्रम थ श है। द्रव सहित यंत्र के वोमा में से खाली यंत्र का वाक घटाने से थ श तापक्रम पर यंत्र भर द्रव का बाक्त म साल्स हपा।



व वे। भ है य घन श० मी० यत्र भर द्रव का तिश पर। वा वे। भ हे। गा य्र वा वन श० मी० का ते श पर। वा वे। भ है य घन श० मी० का य श पर।

यि $\frac{a \times ai}{a}$ घनश० मी० द्रव त रा के लेकर a° श तक गरम करें ते। वोक्त तो वा ही वना रहेगा पर प्रसार के कारण घनफल य घन श० मी० है। जायगा। इसिछए $\frac{a \times ai}{a}$ घन श० मी० द्रवमे ($\alpha \times ai$ घन रा० मो० द्रवमे ($\alpha \times ai$

य $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ घन श॰ सी॰ प्रसार हुआ।

 9° श गरम करने से $\frac{9}{20-6}$ ($2-\frac{20}{20}$) प्रसार हुआ।

१° घन श० मी० के। १°श गरम करने से प्रसार हुऋा—

$$\frac{?}{2!-n} \left\{ \begin{array}{c} ? - \frac{a_1}{a} \\ \hline - \frac{1}{a} \end{array} \right\} = \frac{?}{2!-n} \times \frac{a-a_1}{a_1} | 2! = \frac{?}{2!} \times \frac{a-a_1}{a_1} | 3! = \frac{?$$

हुआ। प्रत्यत्त प्रसार में बर्तन का प्रसार जोड़ दिया जाय तो वास्तविक प्रसार ज्ञात हो जायगा।

त[°]श तापक्रम पर किसी द्रव का घनफल व घन श० मी० है। उसे गरम करके थेश तापक्रम पर छे छावें तो द्रव का वास्तविक प्रसार = प्रत्यच प्रसार + वर्तन का प्रसार

 $\frac{a_1 + a_1 + a_2}{a \times (u - a)} = \frac{a_1 + a_2}{a \times (u - a)} + \frac{a_1 + a_2}{a \times (u - a)}$

श्रीर वर्तनके उस भागका घनफल जिसमे द्रव है गरम करने से पहले व घन शा० मी० ही था, इस लिए परिभाषानुसार— वास्तविक प्रसार गुणक

= प्रत्यचप्रसारगुणक + वर्तनका प्रसारगुणक।

इस प्रकार प्रत्यच प्रसार गुणक निकाल कर वास्तविक प्रसारगुणक निकाल सकते हैं क्योंकि प्रत्यच-प्रसार-मापक-यंत्र कांचके ही वने होते हैं श्रीर कांचका घनप्रसारगुणक निकालनेकी विधि पहिले लिख श्राये हैं।

घनत्व पर तापक्रम का प्रभाव

यदि हम एक द्रव जिसका कि घनफल घ हो तापक्रम o° श पर लें श्रोर इसको त° श तक गरम करें तो उसका घनफल वढ़ कर मान लीजिये कि घ हो जाता है। मान लीजिये कि उसका घनत्व o श पर द है श्रोर त° श पर द । गरम करने से उसके वोक्त में कोई श्रन्तर नहीं होता इस लिय

o^o श पर वोक्त=घ_o×द_o त^o श पर वोक्त=घ_a×द_a यदि द्रव का घनप्रसार गुएक घ हो तो घ₁=घ_o (१+छ.त) ∴ द_o=द्₁(१+छ त) क्योंकि घ़×ट =घ₁×द₁

श्रव हम श्राकंमिदोस के सिद्धांत को कास में लाने वाली प्रत्यच-प्रसार-गुग्रक निकालने की एक श्रोर विधि लिखेंगे।

एक ठोस वस्तु के। (१) पहले हवा में तौल लोजिये (२) फिर इस में वंश पर आरे (३) फिर इसी इसमें तंश पर । पहली

तौल में से दूसरी तौल घटाने से जा संख्या मिलेगी वह उस ठोस वस्तु के श्रायतन के वरावर द्रव की तौल होगी।

पहली तौल में से तीसरों तौल घटाने से उस वस्तु के त²श पर घन कल के बराबर द्रव के घनफल का त²श पर वेशक होगा। मान लो कि

> १ ली तौल—२ री तौल=व, १ ली तौल—३ री तौल=व

त और [°]श और तेश पर क्रमशः द्रव का घनत्व द_{्र} श्रोर द्_त है।

ह।

वस्तु का आयतन 0° पर $= \frac{a_{\circ}}{\epsilon_{\circ}}$ वस्तु का आयतन 0° पर $= \frac{a_{\circ}}{\epsilon_{\circ}}$ वस्तु का आयतन 0° पर $= \frac{a_{\circ}}{\epsilon_{\circ}}$ आगर ठोस वस्तु का घनप्रसार गुग्गक ठ हो तो $\frac{a}{\epsilon} = \frac{a_{\circ}}{\epsilon_{\circ}} (2 + 5a)$ छेकिन $\epsilon_{\circ} = \epsilon (2 + 8a)$ $\frac{a_{\circ}}{a} = \frac{2 + 8a}{2 + 5a}$... (१) $\frac{a_{\circ}}{a} = \frac{2 + 8a}{2 + 5a}$... (१) $\frac{a_{\circ}}{a} = 2 + (8a - 5a)$ त ... (२)

वस हम ब, व, श्रौर त जान लेने से (छ – ठ) प्रत्यच्त प्रसार गुणक माळ्म कर लेते हैं। श्रगर साथ ही साथ ठ भी माळ्म हो तो वास्तविक प्रसार गुणक भी निकल श्राता है।

वास्तविक प्रसार-गुणक स्वयम् ही बिना प्रत्यच्यगुणक


द्रवों का प्रसार

निकाले भी निकाल सकते हैं। इस विधि का वर्णन र्न जाता है।

प्रयोग १२—चित्र २१ जैंसी क और खपर मे मुड़ी हुई कांच को नली के। समतल स्थान पर ख थोड़ा पारा भर दे। नली की दोनो भुजाओं मे पारा उ श्रौर इ पर ठहरेगा। क ख समतल से उ और इ को ऊंचाई वरावर होगी। यह ऊंचाई वरा-वर है क्योंकि दोनो मुजात्रों मे पारे के ऊपर केवल वायु है और वायुका बोभ दोनो स्थानों पर

व सुजामे पारेके उपर कडुवा तेल और इभुजा में मिट्टी का तेल भर दो। क खसे उ और इकी उँचाई एक ही रखनेके लिए तेलो की ऊँचाई भिन्न भिन्न होगी, ल कडुवे तेल की और ला सिट्टा के तेल को। चूकि उ त्रोर इ एक ही ऊँ चाई पर है इस लिए इनके ऊपर वरावर बोभा है। एक स्रोर हवा और मिट्टी का

बराबर है।



चित्र २१

दूसरी श्रोर हवा श्रौर कडुवा तेल है। हवा दोनों श्रो वोभ डालती है इस लिए मिट्टी के तेल का वोभ =

कडुवे तेल का बोक= घनफल > घनत्व = ल × तेल के तलका चेत्रफल > घनत्व

कडुवे तेल का वोभ १ इकाई चेत्रफल पर = ल ४ घनत्व मिट्टी के तेल का वोभ = घनफल ४ घनत्व

=ला × तेल के तलका चेत्रफल × घनत्व

मिट्टो के तेल का वोभ १ इकाई चेत्रफल पर = ला × घनत्व

ल ४ कडुवे तेल का घनत्व = ला ४ मिट्टी के घनत्व

भिट्टी के तेल का घनत्व _ ल कडुवे तेल का घनत्व _ ला

ध्यान रहे कि इकाई चेत्रफल पर बोम लिया है क्यों कि अब यदि नलों की भुजाएँ समान न हो, एक कम और एक अधिक ब्यासवाली हो, तो भी घनफलों और लम्बाइयों में यहीं सम्बन्ध पाया जायगा। सिद्ध हुआ कि किसी धरातल के ऊपर दोनों भुजाओं में इकाई चेत्रफल पर द्रव का वोम समान है।

जिस द्रव का वास्तविक प्रसार-गुणक निकालना है ऊपर वर्गित नली में भर छो। इस नली की एक भुजा के। गरम करके छौर वाकी नली छौर दूसरी भुजा के। ठडी रहने दा। द्रव गरम होकर फैलेगा छौर हलका हो जायगा। गरम द्रव का घनत्व ठडे से कम होगा, इस लिए गरम की हुई भुजा में द्रव की ऊचाई छिथक होगी। ठंड द्रव का घनत्व न और गरम का ना

कडुवे तेल का भोभ= घनफल > घनत्व =ल / तेल के तलका चेत्रफल / घनत्व

कडुवे तेल का वोभ १ इकाई चेत्रफल पर = ल ४ घनत्व मिट्टी के तेल का वोभ = घनफल ४ घनत्व

=ला ^ तेल के तलका चेत्रफल ^ घनत्व

मिट्टो के तेल का वोभ १ इकाई चेत्रफल पर = ला ४ घनत्व

ल ४ कडुवे तेल का घनत्व = ला ४ मिट्टी के घनत्व

मिट्टी के तेल का घनत्व _ ल कडुवे तेल का घनत्व _ ला

ध्यान रहे कि इकाई चेत्रफल पर वोक्त लिया है क्यों कि अब यदि नली की भुजाएँ समान न हो, एक कम और एक अधिक ब्यासवाली हो, तो भी घनफलो और लन्बाइयो में यही सम्बन्ध पाया जायगा। सिद्ध हुआ कि किसी धरातल के ऊपर दोनो भुजाओं में इकाई चेत्रफल पर द्रव का वोक्त समान है।

जिस द्रव का वास्तिवक प्रसार-गुणक निकालना है ऊपर वर्णित नली मे भर छे। इस नली की एक भुजा के। गरम करके और वाकी नली और दूसरी भुजा के। ठडी रहने दा। द्रव गरम होकर फैलेगा और हलका हो जायगा। गरम द्रव का यनत्व ठडे से कम होगा, इस लिए गरम की हुई भुजा मे द्रव की ऊचाई अधिक होगी। ठडे द्रव का घनत्व न और गरम का ना



माने, तो न_ला घनत्व × श्रायतन = मात्रा, अर्थात् न. अ=मात्रा। क इसी मात्रा के। गरम किया जाय तो मात्रा में कुछ भेद न पड़ेगा पर घनफल बढ़ जायगा, घनत्व घट जायगा। अव भी घनत्व × श्रायतन = मात्रा अथवा ना × आ=मात्रा न × अ = ना × आ च ख या ह्या = ना = ल अगर तापक्रम [थ − त] रा बढाया हो तो चित्र २२

श्रा = श्र [१ + घ (थ - त)]
जहाँ घ वास्तविक घनप्रसारगुणक है—

े श्रा = १ + घ (थ - त) = ला
ला चा ला = छ [१ + घ (थ - त)]
या घ = ला - ल , घ वास्तविक प्रसारगुणक है।
छ (थ - त)

यह समीकरण साधारण हिसाव में काम से लाया जाता

है। यदि घ की मात्रा श्रीर श्रधिक शुद्धता से निकालनी हो तो निम्न समीकरण का उपयोग करना होगा'—

चित्र २२ में वह यत्र दिखाया है जिसकी सहायता से वास्त-विक प्रसार गुणक निकाला जाता है।

एक शीशे की लम्बी नली लेकर उसे छ: स्थानो पर समकोण पर मेाड़ लिया है, जैसा चित्र से स्पष्ट होगा। इस प्रकार नली का एक चौखटासा वन गया है और उसके दोनों सिरे पास आ गये हैं जिससे उनमें के पारातलों की स्थिति देख-ने में आसानी होती है।

चौखट की लम्बी खड़ी भुजायें कख, चछ दो चौड़ी निलयों में होकर निकाल ली जाता है और तब मोडी जाती हैं। ऐसा करने से उनके चारों और दो पेटियां हो जाती हैं जिनमें काग लगाकर एक में पानों और दूसरी में भाप भर सकते हैं जिससे एक भुजा का तापक्रम तेश होता है और दूसरी का थेश। थेश तापक्रम को स्थिर रखने के लिये भाप बराबर भेजते रहते हैं। पारातलों के भेद से ला—ल माल्सम हो जाता है और ल भुजा की लम्बाई है।

अभ्यास के लिये प्रश्न

१--द्रवो का लम्बप्रसारगुणक क्यो नहीं होता १

२-प्रत्यच श्रौर वास्तविक घनपसारगुणक की परिभाषा वतलाश्रो ।

, ३—द्रवों का प्रत्यचप्रसारगुणक कैसे निकाला जाता है ?

४--- द्रवो का वास्तविक प्रसारगुण क कैसे निकाला जाता है ?

2-8 सेर पारा 0° श से 800° श तक गरम किया गया तो उसके घनफल मे कितनी अधिकता हुई। पारे का घनत्व 0° श पर = 83° ६ श्रीर पारे का घनप्रसारगुणक = 1000° 000 ।

८-भारमापक



यु मे भी बोक्त है, यह साधारण प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यदि किसी कुष्पी को तोल लें फिर वायु नि:-सारक यंत्र द्वारा इसमें की वायु निकाल डालें त्रौर फिर तोलें तो बोक्त में कमी प्रतीत होगी। इससे प्रत्यच होगा कि वायु में भी बोक्त है।

प्रयोगि १३ — चित्र २३ के आकारको नली लीजिये। उसकी

एक अ भुजा ३६ इंच लम्बी हो और उसका मुंह म बन्द हो। दूसरो भुजा उ छोटो आठ इंच लम्बी और मुंह खुला हुआ हो। यह नली साधारण तिलक नली के समान है, केवल भेद यह है कि एक भुजा लम्बी है और उसका मुंह वन्द है। उसमे इस ढंग से पारा भरों कि कुल नली म से उतक पारे से भर जाय। अब नलीको सीधा खड़ा करों। उ में से कुछ पारा निकल जायगा और अ मे पारा कुछ उतर आवेगा। अ और उ के पारातलों की ऊंचाईका अन्तर ३० इंचके लगभग ठहरेगा। यदि उ में से कुछ

पारा निकाल दें तो अ के पारातल की ऊ चाई भी घटेगी, परन्तु अ और उ के पारातलों की ऊंचाई का अन्तर वहीं वना रहेगा।

भुजा उमे त पर श्रोर भुजा श्र मे ट पर पारातल स्थिर है त से होती हुई चितिज रेखा अ भुजा को ता मे काटे तो ता श्रीर टके बीच का पारा ता की प्रति इकाई चेत्रफल पर जा

वोभ डालता है वहीं वोभ त की ५ित इकाई चेत्रफल पर भी होना चाहिये। यद ऐसा न होगा तो पारा-तल स्थिर भी न होगे । पर त पारातलपर वायुमराडल की वायु के ऋतिरिक्त कुछ नहीं है। इस लिये वायु-मगडल का वोभ प्रति इकाई चेत्रफल पर वही है जो लगभग ३० इंच ऊ चे पारे का प्रति इकाई चेत्र-फल पर है।

ता

चित्र २३

यदि एक सोधी गज भर लम्बी नली लेकर जिसका एक सिरा वन्द है पारे से लवालव भर लें और इस सिरे को अंगूठे से वन्द करके पारे से भरे प्याले ग मे इस प्रकार खड़ा कर वे कि खुला मुंह पारे के भीतर रहे और हवा नली के भीतर न पहुचने पावे तो देखें गे कि पारा नली मे कुछ उतर आया है और प्याले और इस नली के पारातलों की ऊ चाई का अंतर तोस इंच के लगभग है। यह भो एक प्रकार की तिलक नलिका वन गयी जिसकी एक भुजा नली की है और दूसरी भुजा प्यांल के ऊपर वाले वायुमगडलकी वायु की है। (चित्र २४) नलो टेड़ी होने से पारातल की ऊँचाई नहीं वदलती। दोनो प्रकार के यत्र वायुमंडल की वायु का भार


(वायु चाप) नापने के काम मे आते हैं यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है।

वायुमगडल की अवस्था वदलती रहती है, इसलिये वायु-मग्डल की वायु का भार भी वदलता रहता है। इसलिये पारे की ऊँचाई नापन के लिये यंत्र में गज मीटर इत्यादि लगे रहते हैं।


प्रति इकाई च्रेत्रफल पर वायुमगडल की वायु के वोक को वायमगडल के द्वाव के नाम से सूचित करेगे। यह वोभ पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वीकी च्याकर्षण शक्ति जो वोभ का कारण है भिन्न भिन्न स्थानो पर भिन्न है।

इसलिये ४५° शरान्त मे समुद्रतल पर ७६० सहस्रांश-मीटर ऊंचे पारे का इकाई चेत्रफल पर वोभ .वायुमराडल का प्रामाशिक बोक माना जाता है।

गमे प्रयोग समय करते जिनमे वायुमग्डल के दवाव



चित्र २४ दोनी पारानकी की जैचाई जा बन्नर नदा उही रनेता। के कार्ए परोक्ता के फल ने भेड़ सम्भव हो प्रयोग करने समय वायमार मापक यंत्र मे पारे को जंबाई देख हेन; बाहिये। इन



स्थान की शर श्रौर समुद्रतल से इसकी ऊचाई माळ्म होनी चाहिये।

फोर्टिन का भारमापक

वायु का द्वाव ठीक ठीक नापने के लिये बहुत से यत्र बनाये गये हैं। नीचे फोर्टिन के भारमापक का वर्णन दिया जायेगा। यह भारमापक बहुत सी प्रयोगशालाश्रो में काम में लाया जाता है।

एक नली न पारेके द्रवाशय(reservoir) में खड़ी की गई है। नली करीव करीव पारे से भरी है। जब वायु का वोक्त घटता वढ़ता है तो पारेकी ऊ चाई भी घटती वढ़ती रहती है जिसके कारण पारे का धरातल द्रवाशय मे घटता बढ़ता रहता है। इस कारण अगर हमे पारे की ऊ चाई नापना हो तो माप को ऊपर नीचे खसकाना होगा। इसको दूर करने के लिये द्रवाशय का नीचे का भाग सावर का वना होता है जिसका हम पेंच प से ऊपर नीचे हटा सकते है श्रीर ऐसा कर छेते है कि पारे के ऊपर का धरा-तल एक सूचक के सिरे के। छूता रहे। माप का ० इस सूचक के नीचे की नोक से अरभ होता है। ठीक नापने ठीक के लिये एक वर्नियर ब भो लगा रहता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न


१--वायुमण्डल का दवाव कैसे निकाल सकते हैं ?

४—भारमापक यंत्र की नलीका न्यास यदि श्रीर मोटा या कम मोटा लें तो वायु चाप ३० इंच पारे से कम या श्रविक हो जायगा ?

३—चित्र २३ में नली की एक भुजा कम व्यासवाली हो, दूसरी त्रियक तो नली म में पारातल की जंचाई घट जायगी श्रथवा वह जायगी?

४-वायुमण्डल का प्रमाणित वोक क्या है ?

६—वायल का नियम प्रयोग १३—चित्र २६ मे दिया हुआ एक यंत्र है जो वड़ी



सरलता से बनाया जा सकता है। न एक कांच की नली हैं जिसका एक सिरा बन्द है और दूसरा खुला है। व एक छोटों कांच की नली है जिसके दोनों सिरे खुले है। दोनों निलयों के एक दूसरे के साथ रवड़ की नली से जोड़ दिया है। इन निलयों के एक तख्ते पर जड़ कर निलयों के बीच में एक मीटरगज जड़ दिया है। यह ऐसा प्रवन्ध है कि व का तख्ते के जिस स्थान पर चाहे ठहरा दें। यंत्र तथ्यार हो गया।

श्रव व में पारा डालते हैं श्रौर नली की टेढ़ा करके हवा की निकल जाने देते हैं, जिससे दोनों निलयों में पारातल की ऊंचाई एक ही हो जाती है। नली व में पारातल पर वायुम्माडल का दवाव है, इस लिए नली न में वन्द वायु का दवाव, पारातल पर, वायुम्माडल के दवाव के वरावर है। नली व की यदि ऊपर उठावें तो न नलों के भीतर भी पारातल ऊपर चढ़ेगा। इससे जान पड़ा कि न में वायु का श्रायतन घट रहा है।

दोनो निलयों में पारातल की ऊंचाई एक ही न होगी। व निला में पारातल अधिक ऊंचा रहेगा। मीटर की सहायता स निलयों में पारातल की ऊंचाई सरलता से नाप सकते हैं।

व नली के पारातल पर वायु मगड़ का द्वाव रहता है श्रौर न नली के पारातल पर वन्द हवा का द्वाव है, इस लिए—

न मे पारातल पर दवाव = वायुम्गेडल का दवाव + दोनो निलयों के पारातलों की ऊ चाई में भेद।

यदि व नलो इतनी उठाई जाय कि पारातलों की ऊंचाई का भेद वायुभारमापक यंत्र के पारे की ऊंचाई के वरावर हो जाय तो न नलों की वायु का आयतन पहले से आधा हो जायगा। वायुमण्डल का द्वाव वायुभारमापक यत्र में पारे की अंचाई के वरावर होता है, जैसा पहले सिद्ध कर आये हैं। इसक लिए न नलीवाली वायु का द्वाव पारातलपर वायुमण्डलके द्वावका दो गुना है। सिद्ध हुआ कि द्वावका दोगुना करनेसे वायुका आयतन आधा हो जाता है। यही द्वाव वायुभण्डल के द्वाव का तिगुना कर दिया जाय तो वायु का आयतन तिहाई हो जायगा। जैसे जैसे द्वाव वढ़ाते जायंगे आयतन घटता जायगा और द्वाव घटाने से आयतन बढ़ेगा। इस प्रयोग में न नलीवाली वायुका तापक्रम वरावर एक ही रहता है।

पहले पहले वायल ने यह प्रयोग करके वायु के आयत्न और उसके द्वाय में जो सम्बन्ध है निकाला था। इस सम्बन्ध को उन्होंने एक नियमके रूपमें रखा जो अब वायल का नियम के नाम से प्रसिद्ध है। वह नियम यह है—

यदि गैस की नियत मात्रा लेकर उसका दवाव घटावें वढावे, पर तापक्रमको न वदले, तो आयतन और द्वाव का गुणनकल एक ही रहेगा।

इस नियम का बीजात्मक रूप यह है, अ × द = अचल राशि, यदि तापक्रम अचल रहे। यहां अ आयतन और द गैस के दबाव के लिए लिखा है।

उपर बायल के प्रयोग का वर्णन करते हुए वायु का ही लिया है पर भिन्न भिन्न गैंसो का छेकर प्रयोग करने से भिन्न भिन्न गैंसो के लिए इस नियम की सत्यता सिद्ध को जा सकती है।


प्रयोग करते समय न नलीवाली वायु का तापक्रम १५° श, २० श, २५ श, इत्यादि कुछ भी रख सकते है, पर जो कोई तापक्रम, जैसे २० रा, लिया जाय तो वह प्रयोग के समय वदला न जाय, २० रा ही रहे। एक ही गैस के साथ भिन्न भिन्न तापक्रमों पर प्रयोग करने से यह ज्ञात होगा कि कुछ तापक्रमों पर आयतन और द्वाव का गुणनफल द्वाव वढ़ानेसे वढ़ता जाता है और कुछ तापक्रमोंपर यह गुणनफल द्वाव वढ़ाने से घटता जाता है, पर प्रत्येक गेंस के लिये एक विशेष तापक्रम ऐसा है जिस पर प्रयोग करने से वायलका नियम विलक्कल सत्य ठहरेगा। भिन्न भिन्न गैसों के लिए यह तापक्रम भिन्न होता है। इस तापक्रम के व्यत्क्रम का तापक्रम कहते है, क्योंकि आयतन और द्वावका गुणनफल इस तापक्रम कहते हैं, क्योंकि आयतन और द्वावका गुणनफल इस तापक्रम के ज्ञार ह्वाव वढ़ानेसे घटता है और इस तापक्रम के ऊपर वढ़ता है।

जब किसी गैसका आचरण वायल के नियमानुसार होता है वह शदर्ग गेत कहलाती है। प्रत्येक गैस अपने व्युत्क्रम के तापक्रम पर आदर्श गैसका व्यवहार करती है। जो गैस प्रत्येक तापक्रम पर आदर्श हो वहीं पूर्ण आदर्श गैस है, और केवल उसीका हम आदर्श गैस कहेगे।

वायल का नियम सिद्ध करने वाले प्रयोग में आयतन और द्यान के भिन भिन्न फलों की नीचे दिये हुए नकरों में लिखना चाहिये—

| ì | गैस '',तापक्रम ''' । | | | | | |
|---|----------------------|-------|-------|----------|--|--|
| | सख्या | ऋायतन | द्वाव | गुग्गनफल | | |
| | 8 | | | | | |
| | २ | | | | | |

यदि १० या १२ भिन्न श्रायतनो श्रीर उनके द्वावो का गुणनफल निकाले तो देखेंगे कि गुणनफल वाले खाने मे प्रायः ऐसी संख्या श्राती है जिनमे वहुत कम भेद है श्रीर यह भेद



हमारी जांच में कुछ अशुद्धता के कारण है। संख्या १ वाले आयतनको चित्र २७ मे अत पर और द्वाव वो अल पर प्रदर्शित करें तो एक विन्दु मिलेगा। इसी प्रकार सख्या २, ३ इत्यादि से एक एक विन्दु मिलेगा। उन सब विन्दुओं को जोड़ देने से एक वक्र बनेगा जो चित्र २७ मे दिखलाया है। इस वक्र को मन्तापक्रमक वक्र कहते है, क्योंकि इस वक्रके विन्दु निकालते समय तापक्रम एक ही रहा है।

भिन्न भिन्न तापक्रमो पर प्रयोग करने से प्रत्येक के लिए एक सन्तापक्रमक वक्र बनेगा। चित्र २० मे १५° श, २०° श छौर २५° श के तीन सन्तापक्रमक दिखाये गये हैं। वह सब एक दूसरे के समान छौर समानान्तर है छौर कोई किसी को काटता नहीं। वीजच्याभिति के शब्दों में कहना चाहिये कि सन्ताप-क्रमक वक्र का समीकरण है—"छ×द= छचछराशि"।

अभ्यास के लिए प्रश्न।

- १-- वायल का नियम क्या है १
- २-वायल का नियम कैसे सिद्ध करते है १
- ३—भित्र भित्र तापत्रमो पर प्रयोग मे ग्रायतन श्रीर दवाव के गुणनकल में क्या श्रन्तर होता जान पडता है १
- ४—सन्नापक्रमक वक्र किसे कहते हैं ? यह कैसे बनाए जाते हैं ? मन्तापक्रमक वक्र का समीकरण क्या है ?
- ४--- श्रादर्ग गैस किसे कहते हैं १ पूर्ण श्रादर्श गैसी श्रीर श्रादर्श गैस में क्या भेद हैं १
 - ६-- जुल्हमका तापक्रम किसे कहते है।
- अ—क्या प्रत्येक गैस श्रादर्श गैम रही जा सकती है ? प्रत्येक गैम क्रिय श्रादर्श गैम का व्यवहार करती है ?

१०-गैसो का प्रसार।




से ठोस खाँर द्रव गरमी पाकर आयतन में वढ़ जाते हैं ऐसे ही गैसे भी गरमी पाने से आयतन में बढ़ती और गरमी निकाल लेने से, ठंडा करने से आयतन में घट जाती है। पर गैसो में एक विशेपता यह है कि चाहे उनका ताप-क्रम न बटला जाय, न गरमी दी जाय

श्रौर न कम को जाय. तो भी केवल दवाव के घटाने वढ़ाने से श्रायतन में परिवर्तन हो जाता है।

अध्याय ९ मे वायल का नियम सिद्ध करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि तापक्रम समान रखने पर आयतन × दवाव = अचल राशि। इसलिए गैंसो के प्रसार सम्बन्धी प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रहे कि यदि हम तापक्रम के परिवर्तन के कारण आयतन का प्रसार तत्सम्बन्धी नियम और प्रसारगुणक जानना चाहें तो दवाव न वदलने देना चाहिये, नहीं तो प्रयोग निष्फल होगा क्योंकि यह नहीं माल्स्म होगा कि आयतन तापक्रम के अथवा दवाव के कारण बदल रहा है और कितना किसके कारण। इसी लिए जब दवाव और आय-तन का सम्बन्ध जानना चाहते हैं तो तापक्रम नहीं बदलते और वायलके नियम मे तापक्रम समान छेते हैं।

गैसें भी द्वों की तरह चरतनो मे रखी जाती हैं। इसलिए द्रवो की तरह गैंसो मे भी केवल घनप्रसार नाप कर घनप्रसार गुणक निका-छते है। गैसें पारदर्शक होती है, इसिंछए गैसो का घनप्रसार गुण्क निकालने वाला यन्त्र द्रवोवाले यन्त्रसे भिन्न होता है। इसका चित्र श्रीर वर्णन दिया जाता है।

प्रयोग १४-यह यत्र विलकुल वैसा ही होता है जैसा वायलका नियम सिद्ध करनेवाला यत्र। भेद केवल इतना ही है कि नली न के स्थान पर एक शोशेका बल्ब, ग, रहताहै, जिस पर कि नली



वारोक छेदकी होती है और समकोण पर मुड़ी रहती है। (देखिये चित्र २८)

इस वारीक छेदवाली नलीसे एक चौड़ो नलो भी जुड़ी हुई है, जिसका दूसरा सिरा वायलके नियमवाले यन्त्रकी तरह दूसरी चौड़ी नलीसे रवड़ या शीशेकी नली द्वारा जोड दिया जाता है। इसमें एक टोटी क भी लगी है। प्रयोग करनेके लिए वरुव ग का आयतन निकाल लिया जाता है। खुली नली में से

पारा यन्त्रमे वांयी चौड़ो नली के पेंदे तक भर लिया जाता है। वल्व ग वरफ मे रख दिया जाता है, जिससे उसके अन्दर की हवा सिकुड़ने लगती है। खुली नलीको ऊपर नीचे खिसका कर या पारा भरकर ऐसे स्थान पर ले आते है कि पारा चौड़ी नली के ऊपरके सिरेके पास पहुच जाता है श्रौर उसका पृष्ठ दोनो निलयो मे समान रहता है। ऐसी प्रवस्था मे वह के श्चन्दर की हवा का दवाव वायुमगडल के दवावके वरावर होता है। वस्व ग वरफमे से निकाल कर भाप मे रखा जाता है। े टोटीके रास्तेसे पारा चौड़ी नलीसे निकालते जाते है जवतक कि पारेका पृष्ठ दोनो नलियोमे समान नहीं हो जाता। इस े उपायसे वल्वके अन्दरकी ह्वाका दवाव ठंडी श्रीर गरम दोनो अवस्थाश्रोमे एक ही रहता है। [पारा तोल लिया जाता है श्रौर इस तोलको पारेके घनत्वसे भाग देकर उसका श्रायतन निकाल लिया जाता है। यही वल्वके अन्द्रवाली हवाको वरफ के तापक्रमसे भापके तापक्रम तक गरम करनेसे उसके आयतनमे अधिकता हुई।]

मानलो बल्वका स्त्रायतन स्र घन शर्तांशमीटर है स्त्रौर यह स्त्रिकता र घन शतांशमीटर है तो एक घन शतांशमीटर में १००० श के लगभग गरम करने से स्रिधकता हुई $\frac{\tau}{\pi r}$ ।

जितनी ऋधिकता प्रति घन शताशमीटर मे १° श गरम करनेसे होती है घनप्रसार-गुणक कहलाती है।


इसी कारण घनप्रसार-गुणक क = उ

यह संख्या $\frac{9}{203}$ के लगभग मिलेगी और विचिन्न वात यह है कि प्रत्येक गैंसके लिए करोब क़रीब इतनी ही पायी जायगी। दूसरी विचिन्नता गैंसोमे यह है कि तापक्रम बढ़ानेसे, पर आयतन न बदलने देने से, दबाव बढ़ता है। १° श तापक्रम बढ़ाने से एक शतांशमीटर के दबाव में जो अधिकता होती है वह दबावगुणक कहलाती है और घनप्रसारगुणक के बराबर होती है।

प्रयोग १५—इसकी जांच इस प्रकारके यन्त्रसेकी जाती है। व शीशेका वल्ब है, (देखिये चित्र २६) जिसके मुंहसे दो वार समके। एर मुड़ी हुई एक बारीक छेदवाली शोशेकी नली जुड़ी हुई है। यह नली श्रोर यन्त्रोकी तरह एक खुली नलीसे रवड़की नली द्वारा जुड़ी है। यह नलियां एक लकड़ीके तख्तेपर लगी होती हैं। इनके वीच मे एक गज लगा होता है। खुली नली ऊपर नीचे खिसकाई जा सकती है श्रोर जी चाहे उसी स्थान पर ठहरायी भी जा सकती है।

बल्व के। वरफमे रखकर खुली नलीके। ऊपर नीचे खिसका-कार पारा वारोक छेदवाली नलीमें ग स्थान पर छे आते है। या तो इस स्थानपर नछीपर ही के। इं चिह्न बना होता है या गज़का जो चिह्न पारेको पृष्ठसे समतल होता है छिख छिया जाता है। दोना नलियोके पारेकी पृष्ठोकी ऊंचाईमे जो भेद होता है वह भी लिख लिया जाता है।

खुली नली के पारे की पृष्ठ पर तो द्वाव वायुमंडल के द्वावके वरावर होता है और यह भारमापककी



उंचाई देखनेसे माल्म कर लिया जाता है। वारीक छेट-वाली नलीके पारेके प्रुम्ठपर गैसका दवाव है जो भार-मापककी उंचाईमे प्रुम्ठोकी उचाइयोका अन्तर जोड़ने या घटानेसे माल्मकर लिया जाता है।

श्रव वल्नको खौलते हुए पानी या भापमे रखकर गरम करते हैं, वारीक छेदवाली नलीका पारा गिरता चला जाता है श्रौर खुली नलीमे चढ़ना चला जाता है। खुली नली ऊपर खिसकाकर वारीक छेदवाली न्लीमे पारा

चित्र २६ वारीक छेदवाली नलीमे पारा फिर पहले स्थानपर ही ले छाते हैं छोर दोनो नलियों पारेकी पृष्ठोंकी ऊंचाईका अन्तर लिख लेते हैं। उसमे वायुमं लका दवाव जोडनेसे खौलते पानीके तापक्रम पर नैसका दवाव मालूम हुआ। इस दवावमसे पहलेका दवाव घटानेसे दवावमे छाधिकता मालूम हो जाती है।

इस अधिकताको सून्यपरके दवाव और तापक्रमके भेदके गुणनफल से भाग देनेपर दवावगुणक माल्स्म हो जायगा। स्मरण रहे कि यह सरल रीति उसी समय काम आ सकती है जब बस्वको पहले बरफ में रख लिया हो। यदि किसी वस्तुका तापक्रम माळ्म करना हो तो उसे इस यन्त्रके बल्वसे स्पर्श कराना चाहिये। जब बल्वका तापक्रम वस्तुके तापक्रमके बराबर आ जायगा तो गैसके द्वाव मे अधिकता होगी और उस अधिकताको जानकर उस गैंसके द्वावगुण्यक्की सहायतासे तापक्रम निकाला जा सकता है। उद्जन गैंसका द्वावगुण्यक निकाल लिया गया है और उसी गैंसका ऐसा यन्त्र बना कर जिसका इदजनका स्थिरायतन ताप-मापक कहते हैं, साधारण तापमापकोपर चिह्न लगानेके काममे लाते हैं।

ऊपर सिद्ध किया जा चुका है कि घनप्रसार गुराक, क,

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{y}_0}{\mathbf{y}_0}$$

यदि अ, और अ, गैस का आयतन त[े] श और ०° श पर हो। उसी प्रकार दवाव गुणक ख,

$$\mathbf{q} = \frac{\mathbf{q} - \mathbf{q}_0}{\mathbf{q}_0} \mathbf{q}$$

यदि द और द० गैंस का द्वाव त° शं और ०° श पर हो। यदि संसार की सव गैसो के लिये क और ख ऊपर की भांति निकाले जायं तो यह माल्लम होगा कि आदर्श गैसो के लिये क = ख = ० '००३६६ = १ यह चार्ल्स का नियम कह-लाता है। उसके अनुसार अगर बहुत से गैसो का वरावर आयतन लें और उनका तापक्रम १° वढ़ा दें तो सव का आयतन वरावर वढ़ेगा

$$\left(=\frac{?}{=\sqrt{3}}\times$$
 आयतन \circ° श पर)।

नीचे एक सारिणी दी जाती है जिसमे बहुत सी गैंसो के छिये क और ख का मान दिया हुआ है। शुक्त का दबाव १ मीटर पारे का है।

| नेंस | ক <u>*</u> | रव |
|---|--|--|
| उर्जन श्रोषजन नोषजन हवा हिमजन कर्वन द्विश्रोपिट् | • • • ३६६ • • • ३६७ • • • ३५७ • • • ३७४ | ० ००३६५ ००३६७ ०००३६७ ०००३६७ ०००३७२ |

इस सारिणों से यह स्पष्ट है कि जो गैस आसानों से द्रव हो जातो हैं उनके लिए क और ख का मान ॰ ॰ ॰ ३६६ से बहुत भिन्न है। आदर्श गैसों के छिये क और ख का मान विछक्कल हरावर होना चाहिये। यह मान $\frac{8}{203} = 0$ ००३६६०४ होता है। वास्तव में कोई भी गैस पूर्णातः आदर्श नहीं है।

ऊपर हम वता चुके है कि

जिसमें क = $\frac{?}{2 \cdot 93}$ इस लिये अगर गैस ठडी की जाय,

यहाँ तक कि उसका तापक्रम $-\frac{9}{6} = -203^\circ$ श हो जाय तो गैस का आयतन कुछ नहीं रह जायगा। इस तापक्रम को निरपेच शून्य कहते हैं। यह सच है कि गैस इस तापक्रम तक पहुंचने के पहले ही द्रव या ठोस हो जावेगी, श्रौर तब बायल श्रौर चार्ल्स के नियम का पालन न करेगी। पर तब भी निरपेच-शून्य इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसा कि तापगित विज्ञान से स्पष्ट है कि इससे कम तापक्रम हो ही नहीं सकता।

विज्ञान मे तापक्रम बहुधा निरपेत्त शून्य से नापा जाता है और इस मापको निरपेत्त या केल्विन माप कहते हैं। इस पैमाने पर हिमांक = २७३ °क, कथनांक = ३७३ क और कोई तापक्रम त° श = $(२७३ + त)^\circ$ क, (क से केल्विन माप से तात्पर्य है।)

जहां त_क = त + २७३ = तापक्रम निरपेत्त या केल्विन मापपर

$$\begin{array}{ccc} \cdot & \frac{31}{31} = \frac{7}{6} \\ \hline 31, & \frac{1}{6} \end{array}$$

 $\therefore \frac{8}{m} = \pi_o$ हिमांक निरपेक्त माप पर।

इसी तरह अ
$$\circ \frac{\overline{y}_1}{\overline{q}_2} = \frac{\overline{q}_3}{\overline{q}_2}$$

$$\frac{\overline{x}_1}{\overline{x}} = \frac{\overline{\pi}_{4}}{\overline{\pi}_{2}}$$

अव हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे कि —अगर किसो गैस का आयतन अ, द्वाव द, ओर तापक्रम तक्ष्म है तो वतावों कि उतका आयतन द, द्वा और तक्ष्म पर क्या होगा ?

मान लो कि उसका आयतन = आ, और अगर हम पहिले गैस का तापक्रम तक्त पर स्थिर रखते है और दवाव द, कर दें, तो बायल के नियम के अनुसार उसका आयतन

$$\eta = \frac{\mathbf{c}_{9}}{\mathbf{c}_{9}}$$

और फिर ग का तापक्रम भी तक्ष्म से तक्ष्म कर दे तो चार्ल्स नियम के अनुसार

$$\frac{\overline{q}}{\overline{q}} = \frac{\overline{q}}{\overline{q}} \cdot \cdots \cdot (\xi)$$

(१) (२) के मिलाने से

$$\frac{\mathbf{g}_{9}}{\mathbf{q}_{2}} = \frac{\mathbf{x}_{2}}{\mathbf{q}_{3}} \frac{\mathbf{q}_{3}}{\mathbf{q}_{9}} \cdots \cdots \qquad (2)$$

या
$$\frac{\overline{x}_{9}}{\overline{a}_{8}} = \frac{\overline{x}_{2}}{\overline{a}_{8}} \dots$$
 (३)

यही त्रादर्श गैस समीकरण है। इससे माऌ्म हुत्रा कि त्रगर गैस की मात्रा स्थिर रहे तो अप उप भी स्थिर रहता है। तक्ष

इसका मूल्य निकालने के लिये हम इनको प्रमाणिक अवस्था पर लिखते है

 $\frac{3J_{9}}{\eta_{a_{9}}} = \frac{3J_{0}}{\eta_{a_{9}}} = \tau'$

हम यह जानते हैं कि हर गैस के श्राम ऋणु का ऋायतन o° श और ७६ श म पर २२.३ लीटर होता है इस लिये

र= २२३+१०००+७६+१३६+६८० २७३


८३+१०७ अर्ग

[१३ ६ पारे का घनत्व है ९८१ = एक ग्राम का बोम निरपेत्त इकाई मे र को गैस स्थिरांक कहते है ।]

समीवरण (३) से यह प्रगट है कि अगर हम द्वाव को स्थिर रखें तो तापक्रम के बढ़ान से आयतन बढ़ता है। ऐसे यन्त्र से हम तापक्रम नाप सकते हैं। इसको स्थिर दवाव शेस तापमापक कहते हैं। अगर आयतन स्थिर रखा जाय और तापक्रम बढ़ाया जाय तो गैस का द्वाव वढ़ता है। ऐसे यन्त्र से भी तापक्रम नाप सकते हैं। इसको स्थिर आयतन शैस तापमापक कहते हैं।

वहुधा स्थिर आयतन गैस तापमापक काम में लाया जाता है। यह स्थिरदवाव गैस तापमापक से वढ़ कर है क्यों कि स्थिर दवाव तापमानक में कुछ गैस दवाव-मापक में रहती है जिसका तापक्रम बल्व के तापक्रम से भिन्न होता है और जितना बल्ब का तापक्रम अधिक होता है उतना हो गैस का आयतन भी अधिक होगा इस लिये शोधन भी बढ़ जाता है।

प्रामाणिक स्थिर श्रायतन उद्जन तापमापक



चित्र ३०

गैसोका प्रसार

चित्र ३० मे एक स्थिर आयतन उद्जन तीर्प मार्पके दिखलाया गया है। व तापमापक का बल्ब है। यह १ मीटर छम्बा ३ ६ श.म. व्यास का है और पररीप्यम् इन्द्रम् संकर का बना है, न एक बहुत पतली नली एक मीटर छम्बाई की है जिसका दूसरा सिरा एक चौड़ी नली च मे चला जाता है। इस नली मे एक सूचक है। च, छ, ज तीनो आपस मे जुड़े हुये हैं और द्वावमापक का काम करते हैं। ज को ऊपर नीचे हटा कर ऐसा ठींक किया जाता है कि च मे पारे की सतह सूचक को ठींक छूती है। म ब में म गैस का द्वाव = ज और च मे पारे की सतह का अन्तर +हवा का वोम। म एक भारमापक है जिसकी नली टेढ़ी करदी गई है जिससे भ और च मे पारे की सतह एक ही सीधाई मे आजाय। इससे दूरदर्शक से सिर्फ दो सतहों की विन्वित करना होता है। म और च तलमापक (Cathetometer) से दोनो सतहों की ऊचाई का अन्तर आसानी से मालूम हो जाता है।

त्रगर किसी वस्तु का तापक्रम लेना हो तो बल्ब को उसमें डाल देते हैं त्रोर दबाव तलमापक से पढ़ लेते हैं फिर समी-करगा (३) से

$$\frac{d}{dt} = \frac{d}{dt} \cdot \frac{d}{dt}$$

्द, पहले से ही माल्सम कर लिया जाता है।

अभ्यास के लिये प्रश्न

१—गैसोका ग्रायतन किन किन कारणोसे घट या वढ सकता है। २—गैसोंका प्रसारगुणक कैसे निकालते हैं ?

३ - गैसोका दवावगुणक क्या है ? इसे कैसे निकालते हैं ?

४-भिन्न भिन्न गैसोके लिए प्रसारगुणक श्रीर दवावगुणक क्या है ?

४-- स्थिरायतन तापमापक क्या है ? उससे क्या काम लेते है ?

६—यदि ० श तापक्रम श्रीर ०६ शम. दवाव पर एक ली श्र वायु का भार १ २६३ ग्राम हों तो ४०°श पर ७४ शम. दवाव पर उमका क्या वोम होगा १

७—यिं किसी स्थिर श्रायतन में १४° श पर किसी गेस का दवाव ७६० सम. है तो कितने तापक्रम पर उसका दवाव १५०० सम. हो जावेगा १

——निर्वेच शृन्य किसे कहते हैं ?

६ - प्रामाणिक स्थिर श्रायतन उदजन तापमापकका उपयोग वताश्रो।

११-गरमीकी मात्रा श्रौर श्रापेन्निक ताप



योग १६—दो काचके गिलासोको तराजू के दो पलड़ो पर रखकर धड़ा बांध लीजिए। एकमे आध सेर ठंडा पानी डालिए और दूसरेमे ठीक उसी तोलका गरम पानी डालिए जिसका तापक्रम, मान लीजिए कि, ४०° श है। ठएडे पानीका तापक्रम देखने पर २०° श माल्सम

हुआ। अब, ठएडे पानीमे सारा गरम पानी उंडेलकर किसी लकड़ी से पानीको खूब हिला दीजिये और भटपट तापक्रम देखिएतो ३०° श के लगभग तापक्रम मिलेगा। इससे यह ठहरा कि आध सेर पानीको ३०°—२०°=१०° श गरम करनेकेलिये आध सेर गरम पानी ४०°—३०°=१०° श ठएडा हुआ।

इस परीचामे कुछ गरमी तो गिलास ही ले लेता है जिससे ३०° ही से कम शायद २६° श तापक्रम मिलता है । अगर ठीक इसी तोलके वरतन और तापक्रमको लेकर इस परीचाको दुहरावे और गरम पोनीमे ठंडा पानी ड डेलकर देखे तो तापक्रम ३०° श से कुछ अधिक, शायद, ३१° श ठहरेगा । अब २६ और ३१ का औसत लेते है तो ३०° श आता है ।

मोटी रीतिसे हम यह कह सकते हैं कि जितनी गरमी आध सेर पानी १०° श ठएडा होनेमे देता है उतनी ही गरमी आध सेर पानीको १०° श गरम भी कर सकती है। इससे हम यह फल निकाल सकते है और जांचनेसे ठीक पाते हैं कि ढाई सेर (५ आधसेरा) पानोको १०°श गरम करने मे ५×१० अर्थात् ५० गुनी गरमी लगेगो।

ऐसे हो यदि पानीके बदलें कोई दूसरा पदार्थ पारा लें तो पारेकेलिए भी सिद्ध होगा कि जितनी गरमी १ सेर पारेको १° श गरम करने मे लगती है उसकी दसगुनी गरमी १ सेर पारेको १०° श गरम करनेमे लगेगी, ५ सेर पारेको १०°श गरम करनेमे ५ गुनी और ५ सेरको १०° श गरम करनेमें ५० गुनी गरमी लगेगी।

त्राम तौरसे सभी कामोमे पानीके ही सहारे नाप वना करती है। जैसे एक घन शतांशमीटर पानीको जो भारीसे भारी अवस्थामें हो अर्थात् ४° श पर हो, तौलमें एक प्राम मानते हैं। यह तौलकी इकाई बनी। वैज्ञानिक वस्तुतः इसी तौलको काममे भी लाते हैं। गरमीके परिमाणको नापने के लिए भी, जितनो गरमी एक प्राम जल का तापक्रम १° शतांश बढ़ाती है उतनी गरमीको ही इकाई मानकर कलारो नाम रक्खा।

यह एक मोटा हिसाव है। श्रसलमें जितनी गरमी २०°श से २१°श तक गरम करनेकेलिए चाहिए उतनी हो ८०°श से ११°श तक गरम करने को नहीं चाहिए।वैज्ञानिक व्यवहारमें तीन तरहकी इकाज्या काममें श्राती है।

(१) शृन्य कलारी—जितनी गरमी पानी०° शसे१° श तक गरम करनेको श्रावश्यकता हो (२) प्रयोगशाला कलारी—जितनी गरमी १ ग्राम पानीको १४° श से १६° श तक गरम करनेमे लगे, (३) मध्यम कलारी १ ग्राम पानीको ०° श से १००° तक गरम करने के लिए जितनी गरमी चाहिए उसका सोवां हिस्सा। इस पुस्तकमे तीसरी कलागीपर विचार हुआ है।

इस तरह १ कलारी गरमी परिमाणमे उतनी गरमी है जिससे १ याम जलका तापक्रम १°श वढ़ाया जा सके।

यह इकाई वन गई, परन्तु नापें कैसे ? बाट वन जाने से काम पूरा नहीं होता. तौलनेको तराजू भी तो चाहिये। सो इस इकाईसे गरमीका परिमाण नापनेको यत्र वनाये गये हैं जिन्हें कलारी मापक कहते हैं।

प्रयोग १७—मान लोजिये कि हमने १६° रा तक ठएडे किये हुए आधसेर पानीमे १००° रा तक गरम सीसेके आधसेर के दुकड़ेको डाल कर .खूब हिलाया। जलका तापक्रम देखने से १८॥° रा ठहरा। अर्थात् आधसेर जलके १८॥—१६=२॥° रा ताप पहुचानेमे आधसेर सीसेको १००—१८॥ = ८१॥ रा तापक्रम घटना वा खोना पड़ा।

इससे हम तुरन्त कह सकते है कि पानीकी अपेन्ना सीसेमें गरमी कम ही मात्रामें रहकर ऊंचा तापक्रम रख सकती है और दूसरी धातुओं की भी ऐसी ही परीन्ना करनेसे पता चलता है कि एक हो तोल और तापक्रम के भिन्न भिन्न पदार्थों में गरमीकी मात्रा भिन्न भिन्न होगी।

पानीकी अपेद्या सीसेमे गरमीकी मात्रा कितनी रह सकती है, इसका हिसाब अपरवाले उदाहर एसे जिसमे तौल बराबर आधसेर ही ली गयी है, यो हो सकता है—

पानीको २॥ $^{\circ}$ श गरम करनेम सीसा $= 211^{\circ}$ श घटता है $^{\circ}$ श्रत , $^{\circ}$ श्र ,, $^{\circ}$,, $^{\circ}$, $^$

श्रथवा, जितनी गरमी देकर श्राधसेर पानी १°श गरम किया जा सकता है उतनो गरमोसे श्राधसेर सीसा ३२ $\frac{3}{4}$ श गरम किया जा सकता है। यदि हम केवल १°श ताप बढ़ाना चाहे तो उस गरमीका $\frac{2}{3}$ वां भाग, वा ं०३ हो मात्राकी गरमी देनो होगी। $32\frac{3}{4}$

इस तरह सीसेमें पानी की अपेद्धा गरमी की समाई ० ०३ ठहरी। इसी तरह और पदार्थोंकी गरमीकी समाई निकाली जा सकती है।

पानीकी अपेत्ता गरमीकी समाईको आपेत्तिक ताप कहते हैं। यदि हम किसी पदार्थकी गरमीकी समाईवाले अंकको जलकी समाईवाले अंकसे भाग दें तो उस पदार्थका आपेत्तिक ताप निकल आवेगा।

परी चासे माळूम हुआ है कि जितनी गरमी आधसेर पानी को १°श गरम करेगी, उतनी गरमीसे ५ सेर जस्ता, ५॥ सेर तांबा, ८ सेर चांदी, और २॥ सेर कांच १° श गरम कर सकते है। इस तरह हरेकमें पानीकी अपेचा गरमी की समाई य. श्रापेचिक ताप क्रमशः $\frac{?}{?c}$, $\frac{?}{??}$, $\frac{?}{?E}$ श्रौर $\frac{?}{4}$ हुई।

किसी पदार्थके आपेचिक तापकी परिभाषा दूसरे राज्योमे इस प्रकार भी कर सकते हैं—

उसी पदाथ की नियत मात्राको एक नियत तापक्रमसे दूसरे नियत तापक्रम तक गरम करनेके लिए जो गरमी लगे।

श्रापेचिक ताप=

पानीकी इसीके चरावर मात्राको इतनेही दरजे गरम करनेके लिए जितनो गरमी लगे।

अथवा, किसी पदार्थके ग श्राम त²श तापक्रमपर लेकर ता ²श तापक्रमतक गरम करनेके लिए जितनी गरमी चाहिये वह वरावर है उस गुगानफलके जो श्राप्त होता है यदि इस पदार्थके आपेचिक तापको उस गरमीसे गुगा करे जो ग श्राम पानीका त²श से ता ²श तक गरम करनेमे लगे।

ऋब


१ प्राम पानी १°श गरम करनेकेलिए चाहिये १ कलारी ग प्राम पानी १°श गरम करनेकेलिए चाहिये ग कलारी ग प्राम पानो (ता-त)°श गरम करनेकेलिए चाहिए ग (ता – त) कलारी।

इसलिए किसी पदार्थके ग श्रामको $(\pi - \pi)^{\circ}$ श गरम करनेकेलिए गरमी बराबर होगी, ग $(\pi - \pi) \times \pi$ श्रापेकिक ताप। इसको यो लिखते है—

गरमी = ग (ता - त) स, जहाँ स से पदार्थका आपे चिकताप सूचित किया जाता है।

किसी पदार्थकी वस्तुको एक तापक्रमसे दूसरे तापक्रम तक गरम करनेमें कितनी गरमी लगी है यह जानना हो तो उस पदार्थका आपेचिक ताप निकालकर उपयुक्त समीकरण की सहायतासे माॡम कर सकते हैं। आपे दिक ताप कलारी-मापक यन्त्रकी सहायतासे निकाल सकते है।

कलारी-मापक बहुत सरल यन्त्र है। एक तांचेका बेलना-





सके।

चित्र ३१ मे च लकडी का बहस, क कलारी मापक; ड कलारीमाप-कसे वड़ा वेलनाकार गिलास जिसमें कलारीमापक होरोके सहारे लटका दिया जाता है; त तापमापक है।


भयोग १८ -- कलारीमापकको पहले खाली तोला और फिर थोड़ा पानी भरके तोल लिया। दोनो तोलोके भेदसे पानी की तोल ग शाम माॡम हुई। तापमापकसे पानी का तापक्रम

त[्]रा देख लिया। तावेके एक ख प्राम तोलवाले दुकडेकाे भापमे ट°श तक गरम करके कलारीमापकमे छोड़ दिया। ठोस वस्तुत्रोके गरम करनेवाला यन्त्र चित्र ३२ मे दिया जाता है। त एक दोहरो दोवालवाला चोगा है जिसकी क पोल है श्रौर वाहरी दीवालमे दो नलियां लगा दी जाती हैं। ऊपर वाली नलो न मेसे भाप पोलमे भेजी जाती है छौर यह भाप नीचेकी

नलीसे वाहर निकलती है। चोंगेकी खोखली स मे ठोस वस्तुका दुकड़ा डोरेसे लटका दिया जाता है ऋौर एक तापमापक त भी इसीके पास रहता है। दुकड़ा पानी को गरम कर देगा।

तांवेके द्रकड़ेको कलारी-मापकमे डालनेसे द्रकड़े, पानी श्रीर कलारीमापकका तापक्रम समान हो जायगा। मथनीसे हिलाकर मट तापमापक से तापक्रम उ⁰श देख लिया।

दुकड़ेसे जो गरमी निकली उसने पानी को गरम किया। टुकड़ेसे जो गरमी निकली वह है, स (z-z) ख कलारी । पानीने गरम होनेमे जो गरमी ली वह है ग (ठ-त)।



चित्र ३२

इसलिए
$$\theta = \frac{\eta (s - \eta)}{(s - s)} = 0$$

इसलिए $a = \frac{n(z-a)}{(z-b)}$ । कलारोमाप्कने भी कुछ गरमी ली पर वह यहां पर हिसावमे नहीं ली गयी है।

कलारीमापकने भी जो कुछ गरमो छे ली है, उसके। ध्यानमे रखते हुए इस प्रकार गणनाकी जासकती है।

यदि कलारीमापक और टारक की तौल क है और इनका

आपेचिक ताप स_र है तो इनकी ताप समाई = क स_र श्रीर इनको कलारीमापकका जल-तुल्यांक भो कहते हैं जो पानीकी वह तौल है कि उतनी गरमी जिसका तापक्रम १° वढ़ा देती है जितनी कि कलारीमापक का १° वढ़ाती है। ऊपरवाला समीकरण इस प्रकार वदल जाता है:—

खस (z-s)= ग (s-a) + कस (s-a)

पदार्थीं के आपे चिक ताप &

| जल | १००० | चांदी | ०६३ |
|-------|------|-------|------------|
| जस्ता | ०९५ | कांच | १८२ |
| तांबा | ०९१ | लोहा | ११४ |

इत सब पदार्थों में जलका आपे चिक ताप सबसे अधिक है या यो कहिये कि इत सब पदार्थों की अपे चा गरमी को समाई पानी में ही सबसे ज्यादा दीखती है। यही बात है कि पृथ्वी की गरमीकी बहुत कुछ रचा पानों के द्वारा होती जाती है और टापुओं में प्रायः ऋतुओं में बहुत ऊँचा नीचा परिवर्तन नहीं होता।

उपर जो विधि बताई गई है उसे मिश्रण विधि कहते है। इसमें बहुतसी त्रुटियोकी सम्भावना है। तांवेका दुकड़ा गरम करने वाले में से निकालने के बाद कलारीमापकमें डालनेके पहले ही कुछ ठंडा होने लगता है। जब कलारीमापकका तापक्रम अपने घेरे के तापक्रमसे अधिक हो जाता है तो इसकी कुछ गरमी

क्षिजपर दिये हुए प्रयोग से निकाले जाने के कारण यह मोटा हिसाव है। वहुतेरी गरमी वरतनों के गरम करने में भी लग जाती है, उसका हिसाव भी यहा छोड़ दिया गया है। विलकुल ठीक ठीक नापने के उपाय चड़े ग्रन्थों मे टिये जायंगे।

चलन श्रोर विकिरण द्वारा वाहर चली जातो है। चलन से निकलने वाली गरमी कम करने के लिये गरम करने वालेके नीचे कलारीमापकको लाते हैं श्रोर गरम करने वालेके नीचेकी डाट निकालकर ठोस तांबेको गिरा देते हैं। विकिरणसे जो गरमी निकलतीहै उसको मालूम कर लेते हैं। इसको मालूम करनेकी विधि वादमे वतायी जायगी।

द्रवका आपेत्तिक ताप


अगर उस द्रवकी पानी से कोई रासायनिक प्रक्रिया न हो तो उस साधारण तरहसे गर्म पानीसे मिलाकर उसका आपेत्तिक ताप निकाला जा सकता है। ऊपर दिये हुए तरीक से भी हम निकाल सकते हैं अगर हमे उस ठोस चीजका आपेत्तिक ताप मालूम हो या उस द्रवको ऐसे द्रवसे मिलावें जिनकी कोई रासानिक प्रक्रिया न हो और उसका आपेत्तिक ताप मालूम हो या पानी हो इस्तेमाल करें और अगर पानी से कोई रासायनिक प्रक्रिया हो तो उस द्रवको एक वर्तनमे रखकर पानीमे रक्खें।

गैसका आपेद्यिक ताप

गैसमे मे दो प्रकारका आपे चिक ताप होता है। एक तो आ-पेचिक ताप जब गैंसका आयतन स्थिर रहे, स्य और दूमरा जब गैसका दबाव स्थिर रहे, स् । ठोस और द्रवके लिये इन दोनोंमे बहुत कम अन्तर है लेकिन गैंसके लिये म (स् - स्य) = १९८६ कलारा जैंसा कि बाद में बतलाया जावेगा। म गैंसका अणुभार है।

गरमीकी मात्रा और आपे चिक ताप

सद के निकालने की रीति



चित्र ३३

चित्र ३३ में रेनो का यंत्र दिखलाया गया है, क गैस की टंकी है जिसमें गैस ५० या १०० वातावरणके दबाव मे भरा है। ख मे पानी है जिनका तापक्रम बिलकुल स्थिर रखते हैं। इसको तापस्थक (theremostat) कहते हैं। क इसमें डवो कर रखा जाता है दिन से इस गैंस का दबाव नापा जाता है। पहिले बहुतसे प्रयोग करते हैं जिससे यह जान लेते हैं कि किसी स्थिर तापक्रम पर उस गैस की मात्रा और उसके दबाव में क्या सम्बन्ध है। फिर बाद में दबाव देख लेने से क के अन्दर की गैस की मात्रा निकल आवेगी।

प एक पेंच है, जिससे गैस का बहना कम श्रीर ज्यादा कर सकते हैं। इससे ऐसा ठीक करत रहते है कि गैस का दवाव जैसा द से माल्रम होता है, स्थिर रहे। जब गैंस का द्वाव कम होने लगता है तो पेच को ज्यादा खोल देते है। फिर गैंस सर्पिल के द्वारा ग, ध में से होकर हवा में जा मिलता है। ग में तेल गरम किया जाता है और इसका तापक्रम विलक्जल स्थिर रखते हैं। ध कलारी मापक है जिसका तापक्रम एक तापमापक द्वारापढ़ा जा सकता है। मान छो कि ग का तापक्रम त है और ध का तापक्रम प्रयोग के शुरू में त है। गैंस बहने के बाद ध का तापक्रम बढ़ कर त हो जायेगा। शुरू में तो गैंस त व ले से त ले तक ठएडी हुई और आखिर में त ले से त व का व सहम यह मान सकते है कि गैंस त व से औसत तापक्रम है (त + त) तक ठएडी हुई। गैंस का आपेचिक ताप स न नोचे लिखे हुये समीकरण से निकाला जा सकता है:—

व सद ($a_9 - \frac{a_2 + a_3}{2}$) = $a_2 - a_2$) जब कि व उस गैस की मात्रा जो ध द्वारा प्रयोग करते समय निकल गई द ध का कलारीमापक का जल तुल्यांक है। यह प्रयोग बहुत समय तक जारी रहता है, इस वजह से गरमी की हानि चलन और विकिरण से अधिक होती है और प्रयोग मे २ या ३ % की गलती हो जाती है।

डूलोंग और पेटीट का नियम—इलोग और पेटीटने यह देखा कि अगर किसी ठोस तत्वके लिये आपेत्तिक ताप × परमाणु-भार निकाला जाय तो यह गुगानफल ६ ४ आता है। बस उन्होंने यह नियम सिद्ध कर लिया कि हर एक तत्वके परमाणुओं की वाप समाई वराबर है। इसको इलोग और पेटीट का नियम कहते हैं।

गरमीकी मात्रा और आपेक्तिक ताप

इस बात को सिद्ध करने के लिये सारिगा दो जाती है,

| तत्व | आपेद्यिक ताप | परमाणु भार | परमाणु ताप |
|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| ———— चांदी तांबा लोहा | ० ०५७० ० ०९४९ ० ११३८ | १०७ [°] ९ ६३ [°] ६ ५५ [°] ९ | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| सीसा पररीप्यम् दस्तम् | ० ०३१४ ० ०३२५ ० ०९५६ | ૨૦૭ १९५ [°] ૨ ૬५°૪ | ે. ેે. ક. ેે. ે ક. ેે. સ |
| वंगम् | ० ०५४८ | 888 | ६ं ५३ |

नीचे दी हुई सारिग्णी से कुछ गैसों का आग्णविक ताप (अणुआर + आपेक्कि ताप सद) १५° श और ७६० स स. दवाव पर दिया जाता है।

| | ऋणु ताप |
|--------------|---------|
| उद्जन | ६ ८६ |
| श्रोषजन | ४०'७ |
| ह्वा | ६.४८ |
| नोपजन | ६ ९३ |

ऋभ्यास के लिये प्रश्न

१—गरमीकी इकाईसे श्रिभगाय क्या है ? कलारी किसे कहते है ? ~ 1.00 श वाले ~ 1.00 सेर पानीके साथ ~ 1.00 वाले ~ 1.00 सेर पानीके मिलानेपर तापक्रम क्या होगा ~ 1.00 (उ० ~ 1.00 श)

२—१ χ° शवाले χ सेर पानीको हमने $= \circ^\circ$ श वाले दो सेर पानीमे मिला दिया। तापक्रम क्या होगा ? $\left[\odot \circ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \right]$

रं-गरमी की समाई किसे कहते है ?

४—श्रापेचिक ताप क्या है ? उदाहरण दीजिये । कहते है कि पानी का श्रापेचिक ताप पारेसे तीस गुना है, इपका मतलब समकाइए ।

६—४० तोला ताबा जो ८०°श तापक्रम पर है, १५°ण तापक्रमके ४७ तोले पानीमे डाला गया। मिलानेपर तापक्रम २०°श ठहरा। तांबे का श्रापेचिक ताप बतलाइये। श्राधमेरबाली इकाईसे ४० तोले ताबेमें गरमीकी समाई कितनी हुई १ [उ० ०६४]

७— इटाक जस्ता, जो ६५ $^{\circ}$ रा पर है, १ \times $^{\circ}$ रा वाले २० छटाक पानीमें डालकर खूब हिलाया तो तापक्रम १ \times $^{\circ}$ रा ठहरा। जस्तेका श्रापेचिक ताप क्या है ? [ड० $^{\circ}$ ०६७]

च—ताप या गरमी श्रीर तापक्रममें क्या भेद है ?

६—द्रव ग्रोर गैसां का श्रापेचिक ताप किस प्रकार निकाला जा सकता है १ गैसोमे दो तरहका श्रापेचिक ताप होता है, इससे क्या तात्पर्य्य है। १०—ग्राणुताप किसे कहते हैं १ डूजोग श्रोर पेटीटका क्या नियम है १

१२-गुप्तताप



यः सभी ठांस चोजें गरमीसे पिघलकर द्रव श्रीर द्रव चोजें उड़कर वायुवत् या गैस हो जाती है। कुछ वस्तुए ऐसी भी है जो गरमीसे ठोस दशाको छोड़ तुरन्त वायुवत् होजाती है जैंसे कप्र, नपथलीन श्रादि। परन्तुं श्राज हम केवल पानीकी श्रवस्थाके परिवर्तन पर विचार करेंगे

क्योंकि कई बातें जिनका वर्णन करना हम आवश्यक समभते हैं इसो परिवर्तन पर निर्भर है।

बराबर गरम करते जाय तो पानी उबलने लगता है और भाप बन जानी है। बहुधा लोग यह सममते हैं कि भाप वहीं चीज है जो पतीलोंके ऊपरसे सफेद सफेद धुएंसी दिखाई पड़ती है, परन्तु यह मूल है। भाप तो हवा की नाई अदृश्य पदार्थ है। धुएंके समान निकलती हुई वस्तु भापकी दशामे नहीं है वरन् पानीके नन्हें नन्हें सीकर है जो ठंडक पाकर भापके जमनेसे वनते है।

प्रयोग १६—इसको जांच यो कर सकते हैं। एक गोल तलीवाली कॉच की ऋगिया कुप्पोमें एक ऐसा काग लगाओं जिसमें एक छेद हो और एक मुकी नली लगी हो। इस कुप्पोमें ऋगधी दूर जल भरकर खौलाओं तो एक तमाशा देखने में आयेगा। यद्यपि नलीके मुहंपर मुन्दरधुओं ऐसा दीखता है परन्तु नलीके भीतर तथा दुप्पोमें पानीके ऊपर वह धुओं नहीं दीखता (चित्र ७)। यदि भाप दीखती तो निश्चय ही यह कुप्पोके भीतर भी दीखती क्योंकि यह वहींसे बाहर आती है।

प्रयोग २०— अब इसी कागमे एक और छेद करके उस में एक तापमापक लगादे तो एक अजब बात यह माल्स होगी कि यत्रका पारा अधिकसे अधिक १०० रा चिह्न तक पहुंचकर रुक जायगा और आगे तब तक कभी न बढ़ेगा जब तक सारा जल उवलकर भाप न बन जाय।

इसका कारण क्या है १ पारा आगे नहीं चढ़ता १ पानीको जो वरावर इतनों गरमी पहुंचायी जारही है वह क्या होती जाती है १ क्या इतनी सारी गरमी नष्ट होती जा रही है १ यह सममना ठीक न होगा, क्योंकि पानीका उवलता रहना या भापका वनता रहना श्रॉच पर ही निर्भर है। यहाँ पानीका श्रायतन जितना वढना था वढ़ चुका। तापक्रम जितना वढ़ना था वढ चुका। यह दोनो श्रव कके हुए हैं, फिर गरमी काम क्या कर रही है ? श्रवस्था मे परि वर्त्तन। पानी जो द्रव था श्रव गैस वायव्य पढार्थ वनता जाता है। गरमी इसी काम मे लग रही है श्रीर श्राप ऐसी श्रवस्था को पहुंचती जा रही है। जिसमे वह तापमापकसे नहीं माळ्म होती। मानो हमारी तापमापक रूपी श्रॉखोसे श्रदृश्य होती जा रही है।

१००° श पर खौळते पानीको १००° श पर ही भाप बनानेको बहुतसी गरमी या ऑच लगा देनी पडती है। अर्थात् यह सब ऑच या गरमी भाप बनाने मे गुप्त हो जाती है। इसी तरह वरफ ०° श पर होती है। एक बर्तनमे छेकर उसे ऑच देकर गळाने लगें तो गलकर जो पानी बनेगा वह भी तब तक ०° शसे आगे न बढ़ेगा जब तक सारी वरफ न गल जाय। इस तरह ठोस दशासे द्रव दशामे छानेमे गरमी जो गुप्त हो जाती है उसे पिघलानेमे गुप्त हो जाने वाली गरमी कहेगे। ऊपर कही हुई बात थोड़ेसे शब्दों में यों लिखी जा सकती है—

हृढ़ वा ठोस + गुप्त गरसी = द्रव पदार्थ द्रव + गुप्त गरमी = वायव्य पदार्थ

गरमी अगर सचमुच ऐसी हो अवस्थाओं में रह सकती है जिनमें एक तो तापमापकसे जानी जा सकती है, छूनेसे मालूम हो सकती है, और दूसरी इस तरह नहीं जानी जा सकती तो हमें अपने देशके महाकवि महात्मा तुलसीदासजीके शब्दों में।

एक दारुगत देखिए एकू। पावक युग सम ब्रह्म बिवेकू॥ दो तरहकी गरमी माननी पड़ैगी, एक तो प्रकट और दूसरी गुप्त । प्रकट गरमीका दरजा ही तापमापकसे माछ्म होता है । इससे अधिक काम तापमापकसे नहीं ले सकते ।

जिस यंत्रसे हम किसी बहते पानीकी ऊँचाई वा धरातल नापते हैं उसी यंत्रसे यह नहीं बता सकते कि तालाबमें कितने घड़े पानो हैं ? इसके लिए हमें और उपाय करने होंगे, नपना बनाना होगा। विना किसी नापके प्रकट वा गुप्त कोई गरमी नापी नहीं जा सकती। हमको कछारी और कलारीमापकसे काम छेना होगा, जिनका वर्णन अध्याय ११ में हो चुका है।


एक प्राप्त पानीको भाप वनानेकेलिए ५३६ कलारी गरमी चाहिय। इसी तरह एक प्राप्त वरफको ५° श पर पानी बनाने-मे ८० कलारी गरमी पहुंचानी पड़ती है। हम अभी कह आये हैं कि यह गरमी गुप्त होती है परन्तु ज्योही भापसे पानी बनाया जायगा फिर वहीं गरमो प्रकट हो जायगी। भापको ठएडे पानीमें डालिए तो जमकर पानी वन जायगा। साथही ठएडे पानीको भी बहुत गरम वना देगा। भाप वनानेके छिए पानी को प्राप्त पानी बनती है अपनो ली हुई ५३६ कलारी आंच लौटा देती है।

प्रयोग २१—एक तुले हुए गिलासमे पाव सेरके लगभग गरम पानी लोजिये। मान जाजिए कि यह १०० श पर है। इसे तौलिये। इसकी तौलसे गिलासकी तौल घटायी तो पानीकी ठीक तौल माल्स हुई। श्रव इसमें कुछ वरफके दुकड़े डालकरं हिलाते रहिये। जब सब गल जाय तो तापक्रम देख लीजिये। फिर तोलनेसे जो तौल बढ़ी बही वरफकी तौल हुई! मान लोजिये कि छटांक वरफने गलकर तापक्रम ६४° कर दिया। अर्थात् १००—६४=३६°श पानीको ठएडा किया जिसमे (पहलेकी तरह आधसेरकी इकाई मानकर $\frac{8}{2}$ ×३६=१८इकाई) गरमी लगी।

इस १८ इकाई गरमीने दो काम किये—१ छटांक वरफ-को ०° श से गल कर ०° श का पानी वनाया छौर ०°श-से ६४°श तक उस छटांक पानीको गरम किया। इस दूसरे काममे [छटांक = आधसेरका छाटांश] - ४६४ = ८ इकाई गरमीने छटांक वरफको ०°शसे गलाकर ०°श का पानी बनाया। जब छटांककेलिए १० इकाई गरमी काममे छायी तो ८ छटाक = आधसेरकेलिए ८० इकाई काममे छायेगी। हमने छाधसेर पानीको इकाई माना है। अगर छाधसेरकी जगह १ प्राम लें तो ८० कलारी हुई। वरफसे पानी या पानीसे वरफ बननेमे इस तरह ८० इकाई गर्मी गुप्त या प्रकट होती है। इसे वरफका गुप्त ताय कहते हैं।

जब ठोस या दृढ़ पदार्थ द्रवमे घुलता है तो द्रव दशामें हो जाता है। द्रव दशामें होनेकेलिए बहुत सी गरमी गुप्त कर छेता है। शोरा या नौसादर पानीमे घुलाइये तो पानी, घोछ, अत्यत ठएडा हो जाता है। बरफके साथ नमक, शोरा या नौसादर मिलनेसे ० श से कई अश नीचेकी ठएडक हो जाती है। ऐसे ही मिश्रणमे कुलिप यां डालकर दूध या मलाई जमाते है।

प्रयोग २२—भापका गुप्त ताप निकालनेको विशेष यन्त्र बनानेकी त्रावश्यकता होती है। इसे स्थूल रीतिसे यो बनाते है। चित्र २४ के अनुसार कांचकी एक पावसेरी कुप्पी क में काग और कांचकी ऐसी भुकी नली लगा दो जैसी % चित्रमें दिखाई गयो है, इस नलीका दूसरा सिरा अधसेरी कुप्पी ग में डूवता है। ग के स्थानपर प्रायः कलारोमापक यंत्र रखते हैं जिससे गरमीकी मात्रा बिलकुल ठीक नापी जा सके। ग कुप्पीमें तीन चौथाई भाग पानी है। ग कुप्पीको पहले खाली



चित्र ३४

फिर तीन चौभाई पानी भरकर तोलनेसे श्रीर दूसरीसे पहली तोलको घटा देनेसे उसके पानीकी तोल मालूम होगई। दोनो

अयि इतनी लम्बी श्रौर चित्रजैसी भुकी हुई नली न मिल सके तो दो नलियोको भुकाकर रवड़ की नलीसे जोडकर चित्र जैसी नली बनाई जा सकती है।

कुष्पियों वीच एक काठका परदा लगा दिया कि ग को श्रांच न लगे। श्रव क के पानीको खोलाया। जव नलीके सिरेसे भाप निकलने लगे, उस समय ग कुष्पीके जलका तापक्रम देखकर इस सिरे को ग मे डुवो दिया। भाप ज्यो ज्यो पानीमे घुलती है, पानी गरम होता जाता है। चार पांच मिनट-पर नलीको निकाल लिया। तुरन्त हिलाकर तापक्रम देख लिया श्रीर पानी समेत कुष्पी ग फिर तोली, जिससे उस भापकी तोल भी मालूम हुई जो ग मे पानी वन गर्यो है।


इसी तरहकी एक परीचामे ग मे ४०० प्राम पानी पहले २५°रा पर था और परीचाके अन्तमे ४०°रा तापक्रमपर १० प्राम अधिक तौलमें पाया गया। इसलिए ४०० प्राम पानी को ४०°-२५° = १५°रा गरम करनेमे ४०० ×१५ = ६००० कलारी गरमी लगी। और यह गरमी १००°रा वाली १० प्राम भापसे मिली, जिसने दो काम किये, एक तो १००°रा की भापसे १००°रा का पानी बनाया और दूसरे १००-४० = ६०°रा ठएडा होकर ६० × १० = ६०० कलारी गरमी ग कुप्पीके पानोको दो। जो ६०० क गरमी उसने इस तरह दी उसे कुल ६००० क से घटाया तो ५४०० क गरमी अवश्य १० प्राम भापसे पानी होनेमे मिली। इसलिए १००°रा की भाप १००°रा के पानी बनानेमे प्रति प्राम पुठ० अर्थात् ५४० क गरमी मिली। बिल्कुल ठीक रोतिसे ५३६ क होती है। इस लिये भाप का गुप्त ताप ५३६ क प्रति प्राम है। (क = कलारी)

उपर दिये हुए यंत्र से गुप्तताप निकालने मे कुछ गलतो की सम्भावना है। भाप का कुछ भाग नली ही मे पानो बन जाता है श्रीर वह भो दूसरे वर्तनमें चला जाता है। लेकिन १००°का पानो

१००°की भापसे कम गर्मी देगा। इसलिये परिगाममे रालती होगी। इसको दूर करनेके लिये बर्थेलोका यंत्र जो नीचे चित्रमें दिखाया गया है इस्तेमाल किया जाता है।

क एक ऐसा बर्तन है जिसका ऊपरका भाग बन्द है श्रौर

उसकी पेदीमेसे एक नली , निकलकर खसे जुड़ी होती है। कको नीचेसे गरम करते है। भाप नली द्वारा ख में आती है और यहाँ द्रव हो जाती है। ख एक मामूली कलारी मापकमे डुवे कर रखा जाता है। भाप कलारी मापकमे पहुँ। चनेसे पहले द्रव नहीं होने पाती क्योकिइसको गरम पानीके वीचमेंसे होकर जाना पड़ता है श्रौर जो भाप द्रव होकर पानी हो जातो है वह फिर पानीकी गरमीसे भाप बन जाती है। खको प्रयोगके श्रारम्भ श्रीर श्रन्तमे तौल लेते हैं। इससे भापकी मात्रा मालूम हो जायगो। कलारीमापक के तापक्रसमें जो श्रधिकता



हो जातो है वह भी देख लिया जाता है। वस अगर कलारी-मापक और नलीका जल तुल्यांक मालूम हो तो जिस प्रकार ऊपर बताया गया है उसी प्रकार हिसाव करके भापका गुप्त ताप निकाल सकतं है।

इन परोत्तात्रोसे यह न समम लेना चाहिये कि १००° रा के नीचे भाप नहीं हो सकती। द्रव सदैव कुछ न कुछ भाप फेंकताही रहता है। इसीसे हवामे भापभी मिलीही रहती है। हवामे जितनी ज्यादा गरमी होगी जतनी ऋधिक भाप रहेगी। हवा ठएढी होने पर, यही भाप जमकर ऋोसकी बूंद बनकर गिरती है। ऐसी दशामे हवा नमीसे भरो हुई होतो है, ऋधिक भापको रख नहीं सकती। मेघ, बरसात ऋदि का वर्णन छागे दिया जायगा।

पानी या और द्रव पदार्थों की भाप सदा वनती रहती है। किसी बरतनमें पानी रख दिया जाय तो धीरे धीरे उड़ जाता है, जिसे मूख जाना कहते हैं। बात यह है कि भाप धीरे धीरे वनती है और केवल ऊपरके तलपर ही वनती है, परन्तु उवलते हुए पानीमें भाप जल्दी जल्दी वनती जाती है और नीचेसे बनकर जो ऊपरको बेगसे आतो है उसे ही कहते है कि पानी खौलता है। भाप चाहे उबलनेसे बने चाहे सूखनेसे वने, चाहे जिस तरह बने पर हर एक प्राम पानीके भाप वननेमें ५३६ कलारी गरमी प्रकटसे गुप्त हो जाती है। पानी उबलकर भाप बनता है तो इता वरतन आदि अपने पासकी वस्तुओंसे ले लेता है। यही वात है कि स्पिरिट, शराबका तत्व अलकुहल, ईथर आदि उड़कर मद्रपट भाप बन जानेवाले किसी पदार्थको हाथपर लें तो वहुत ठएडा लगता है।

अब यह भी सहज ही समभामे आएगा कि गरमीमे सुराही का पानी ठएडा क्यो रहता है। मिट्टीकी सुराही छेदीला या मसामदार बरतन है। इसमे इतने वारीक वारीक छेद चारों श्रोर होते हैं कि दिखाई तो नहीं देते पर पानी रस रसकर उनमेंसे निकलता रहता है। इस तरह पानीको भाप वनकर उड़नेको बहुत विस्तृत ऊपरी तल मिल जाता है। श्रौर ऊपरी तलका जितना ही विस्तार होगा उतना ही ऋधिक द्रव भाप चनकर उड़ेगा। एक पतले मुंहकी शीशी और थालीमे साथ ही समान आयतनका पानी रक्खें तो थालीका पानी जल्द सूख जाता है। सो, सुराहीका पानी वरावर अधिक अधिक सूखता रहता है श्रौर इस तरह बहुत सी गरमीको श्रपने चारो श्रोर-से खीचता रहता है। सबसे ज्यादा पास होनेसे सबसे अधिक गरमी यह सुराहीके जलसे ही छेकर भाप वनता है। इसी तरह थोड़ा पानी उड़ाकर सुराहीका वाकी पानी ठएडा हो जाता है। पसीना होनेपर जव हमे हवा लगती है तो इसीलिए ठएडा लगता है कि पसीनेका पानो भाप वनने लगता है छौर इसके लिए हमारे शरीरसं गरमी लेने लगता है।

कभी पानी ठएडा करना हो प्रौर सुराही न हो तो एक श्रंगोछा भिगोकर लोटेके वाहर लपेट दीजिये। श्रंगोछेका पानी भाप वननेको श्रधिकांश गरमी लोटेसे छेगा श्रौर ज्यो ज्यो ठडा दोता जायगा उसके भीतरका पानी ठंडा होता जायगा।

जिस तरह पानी के भाप वनने के समय कुछ ताप गुप्त हों जाती है उसी तरह ठोम वस्तु के पिघलने में भी कुछ गर्मी गुप्त हो जाती है इसको विध्लनेक गुप्तनाय कहते हैं। एक प्राम वर्क के पिघलाने के छिये जगभग ८० कछारी नाप चाहिये। बर्फ के पिघलने का गुप्त ताप निकालने की विधि बहुत सरल है। एक कलारोमापक में जिसका जल तुल्यांक म है ख याम पानी त ° पर लो। कुछ वर्फ ° शपर उस कलारोमापक में डालदो। कलारीमापकका तापक्रम त ° हो जायगा। फिर उसको तौल कर वर्फ की मात्रा व निकाल लो। वस वर्फ का गुप्त ताप ग नीचे लिखे हुये समीकरण से निकाला जा सकता है।

ब $\eta + \alpha \pi_2 = (\eta + \alpha) (\pi_3 - \pi_2)$

ऊपर बताया गया है कि जब पानी खौलता है तो उसका तापक्रम स्थिर रहता है, उसी तरह जब ठोस पदार्थ पिघलता है तो उसका तापक्रम स्थिर रहता है यह गुगा बहुतसे पदार्थके द्रवांक निकालनेमे काममे लाया जाता है। ऐसे पदार्थ जो धीरे धीरे पिचलते हैं, उनके लिये यह विधि बहुत अच्छो है, जैसे नफथलीन मोम इत्यादि। पहले इस पदार्थको पिघला दिया जाता है फिर उसको खूब टारा जाता है और उसका तापक्रम एक एक मिनट पर लिया जाता है और उसको एक वक्र पर निर्दिष्ट कर लिया जाता है।


अगर ऐसा किया जावे तो एक वक्र मिलेगा जिसको शीतजी ववनका वक्र कहते हैं। वक्रक। सीधा भाग द्रवांकका सूचक है।

लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि द्रव ठएडा होकर द्रवांक के नीचे भी लाया जा सकता है मगर फिर भी जमता नहीं, इसको अतिशोतिलत द्रव कहते हैं। जब द्रवको उवालकर उसमेकी घुली हुई हवा निकाल देते हैं तो द्रव अतिशीतल हो सकता है, लेकिन यह हालत अस्थायी होती है। जरा हिलानेसे जमना शुरू होजाता है और तापक्रम बढ़कर द्रवांक हो जाता है। गर्मी पाकर हालत बदलनेका गुगा दो तरहके कलारोमापकमे इस्तेमाल किया जाता है, एक तो वर्फ कलारीमापक श्रौर दूसरा भाप कलारीमापक।

चुनसनके वर्फ कलारीमापक मे गर्मी वर्फको दी जाती है जिससे वर्फ पिघलती है। प्रयोग से हम यह जानते हैं कि १ प्राम पानी जमनेसे आयतनमे कितना बढ़ता है। वस अगर हम उस गर्मीसे वर्फ पिघलाएँ और वर्फके आयतनकी कमी देखलें तो हमको यह मालूम हो जायगा कि कितनी वर्फ पिघली। इससे हम गर्मीकी मात्रा निकाल सकते हैं।

बुनसनका बनाया हुआ यंत्र चित्र ३६मे दिखलाया गया है। क

एक वड़ा शीशेका वर्तन है जिसमे एक पारखनलो ख जुड़ी हुई है, क दा श्रिधक भाग उवाले हुए पानी से भरा रहता है। घ एक मुड़ी हुई नली है श्रीर यह भो पारे से भरी है। न एक श्रिकत सृचिका नली है जिसके सिरेको पारेमे इतना हुवो रखते हैं कि पारा काकी दूर न तक चढ़ जाय। पिहले के के श्रन्दरका पानी चिल्कुल जमा दिया जाना है।



चित्र ३६

ऐमा करनेके लिये के को एक वर्षके भरे हुए वर्तनमें रखते हैं छेकिन पानीमेंसे नव घुलो हुई हवा उवालकरके निकाल दी जाती हैं। इसिलये पानी जित्तिशीनन होने नगता है। जमना ज्ञारमभ जरनेके लिये पानी उहाई धर या व्यक्तक स्पाने हैं और इसमें हो-

कर हवा बुलवुलाते हैं। ज्वलक भाप वनकर उड़ जाता है श्रौर पानीसे अपनी गर्मी लेता है। इस कारण पानी जम जाता है।

यत्रको ऋंकित करनेके लिये ख में कुछ गरम पानी डाछते हैं और पारेका न में पीछे खसकना देख लेते हैं। ऋगर विश्व प्राम पानी त्र[°]श पर डालनेसे प्रश्चक्क न में पारा खसका तो न का

१ श्रङ्क = $\frac{q_1 q_1}{q_1}$ कलारों।

किसी ठोस पदार्थका आपेचिक ताप निकालनेके लिये कुछ पानी ०°श पर ख मे छेते हैं और ठोसको किसी तापक्रम त२ तक गरम करके ख मे डाल देते हैं। अगर ठोसकी मात्रा व० और उसका आपेचिक ताप स हो और पारा प२ अङ्क खिसके तो

 $a_{2} \times a \times a_{2} = \frac{a_{1} a_{1}}{q_{1}} \times q_{2}$

जिससे स निकाला जा सकता है।

गया। इस कारण बर \times स \times तर = $\frac{\pi}{\circ \circ \circ \circ}$ \times ग जहाँ ग = वर्फ


का गुप्त ताप और जो ८० क के बराबर है।

पानी सव तापक्रमोपर उबल सकता है अगर उसपर द्वाव घटा बढ़ा सकें। ७६० स म के दबाव पर पानी १०० रा पर उब- लता है। अगर द्वाव बढ़ाया जाय तो कथनांक भी १०० से अधिक होता जाता है। इस भापको अतितप्त भाप कहते हैं। इसी तरह अगर द्वाव कम करते जाय तो पानी १००° से कम ही पर उबलने लगेगा, यहाँ तक कि ४ स.म. द्वाव हो तो पानी०°श पर उबल जावेगा और इस से भी द्वाव कम हो तो वफ बिना पिघछे भाप बन कर उड़ जावेगी।

द्वाव ऋधिक करने पर वर्फ जल्दी पिघल जाती है ऋथवा o°श से कम पर ही पिघल जाती है। मामूली तरह से यह कहा जा सकता है कि बर्फ पिघलने से सिकुड़ जाती है, इस वजह से द्वाव पड़ने पर इस सिकुड़न की सम्भावना अधिक होगी। इसका ठोक कारण कठिन है और इस किताब मे नहीं बताया जावेगा। टिंडल का प्रयोग इस सिलसिले में बहुत मनोर जक है, जिसका वर्णन पृष्ट ४७ पर दिया जा चुका है। तार के दो सिरो पर दो वो भ वांघ कर तार को एक वर्ष के दुकड़े पर रख देते हैं। हम यह देखेंगे कि तार वर्फ को काटता हुआ नीचे निकल श्रायेगा, लेकिन वर्फ का दुकड़ा ड्यो का त्यो बना रह जायगा। कारण यह है कि ताप के नीचे की वर्ष दवाव पड़ने से पिघल जाती है। तार नीचे खसक जाता है श्रौर जो पानी पिघलने से चनता है वह तारके ऊपर चला आता है । ऊपर आते ही यह पानी फिर जम जाता है और तार वर्फ के बीच मे हो जाता है। इसी तरह तार नीचे खसकता चला जाता है। द्वाव पड़ने पर वक का पिघलना और फिर दवाव के दूर होते ही वफ का फिर जम जाना—इस, दृश्य का पुनिह्मन (regelation) कहते हैं। पहाड़ोमें ग्लेशियरके वनने का कारण भी यही है।

दूसरा यत्र जिससे ताप 'नाप सकते' हैं वह जौलो का भाप

कलारीमापक है। इससे पदार्थ का आपे चिक ताप निकाल सकते है। यह चित्र ३०मे दिखलाया गया है। क एक ता वेका दुहरी दीवार का वर्तन है जिसमे ख द्वारा भाप दाखिल की जा सकती है। नीचे वाले छिद्र द्वारा भाप बाहर निकल सकती है। दोनो दीवालों के बीच की हवा 'शून्य पम्प' से निकाल दीगई है ताकि विकिरण से गर्मी बाहर न जाय। इस वर्तन मे एक पलड़ा तार द्वारा तराजू की डांडी से लटका कर रखते है। इस पलड़े मे जिस वस्तु का आपे चिक ताप निकालना होता है असको स्वते है। तराज के दम



चित्र ३७

है उसको रखते हैं। तराजू के दूमरे पलड़े पर कुछ बाट रखकर उस वस्तु की मात्रा निकाल छेते हैं। फिर इस घेरे का तापक्रम देख छेते हैं। फिर यक:यक बहुत सी भाप ख द्वारा घेरे में भेजी जाती हैं। कुछ भाप वस्तु और पछड़े पर जम जाती हैं और अपना गुप्त ताप वस्तु को देती हैं। वस्तु का तापक्रम बढ़ कर १००० हो जाता है। तब भाप का जमना बन्द हो जाता है। फिर तराज् के दूसरे पलड़े पर बाट रखकर तौल छे लेते हैं। मात्रा में जो अधिकता हुई वहो जमी हुई भाप की मात्रा हुई। बस अगर ब ग्राम भाप को मात्रा है और वस्तु और पलड़े का बोम 'ब, ब, घर ग्राम है, और उनका आपे चिक ताप अ, अ हो और

त्तन, तर घेरेका शुरू और आखिरका तापक्रम हो तो 🍀

ब ग=ब, अ, (ते, -त,)+ब, अ, (त, -त,)
जहाँ ग भापका गुप्त ताप है। पिहले खाली पलड़ेसे प्रयोग करते हैं।
उस पर कोई बोभ नही रखते। इससे पलड़ेका (बोभ × आपे चिक
ताप) निकल आता है। फिर ऊपर दिये हुये सम्बन्ध द्वारा उस
वस्तु का आपे चिक ताप निकल आता है।

लेकिन घेरे से कुछ भाप लटकते हुए तार पर जहां कि यह घेरे मे दाखिल होतो है द्रव हो जातो है। इस कारण तौलना कठिन हो जाता है। इसको दूर करने के लिये तार के चारो तरफ एक सिंपल रखते हैं जिसमे विद्युत् धारा भेजकर उसको गर्भ कर लाल कर रखते हैं। इस गरमों के कारण भाप तार पर नहीं जमने पाती।

ठोस का आपे चिक ताप निकालने के लिये उसको सिर्फ पलड़े पर रख देते हैं। द्रवों या कुचालक ठोस पदार्थ या चूर्णों का आपे चिक ताप निकालने के लिये इनको एक गोल गेंद के समान धातु की बनी हुई चीज में बन्द कर रखते हैं। लेकिन सब से बड़ा फायदा इस कलारी मापक का यह है कि इससे गैस का आपे चिक ताप स्थिर आयतन पर निकाल सकते हैं जिसके निकालने की और कोई सरल विधि नहीं है। तांबे के दो गोले लेते हैं जो बिलकुल एक से हों। एक में गैस भर देते हैं और दूसरे को शून्य रखते हैं। तराजू के एक पलड़े पर एक को रखते हैं और दूसरे पर दूसरे को। दोनो पलड़े भापके एक ही घेरे में लटकाये जाते हैं। इससे गैस के कारण जो अधिक भाप जमी वह माल्स हो जाती है, जिससे गैस का आपे चिक ताप निकाल लेते हैं।

अभ्यासके लिए प्रश्न ं

- १--ताप या गरमी कितने तरहकी होतो है १
- २—वरफ गलनेमें कितने कलारी ताप गुप्त कर लेती है १ भापसें जल वननेमें कितने कलारी गरमी प्रकट होती है ।
- ३—गरमीके गृप्त श्रीर प्रकट होनेके गुणोंसे हम क्या क्या श्रीर किस किस तरह लाभ उठा सकते हैं १
 - ४--गरमियोंमें पानीके छिडकावसे ठडक क्यों होती है १
 - भ-भापके गुप्त तापसे क्या श्रिभवाय है १ इसको कैसे निकालों गे ?
- ६—कारनहैट तापमापकसे तापक्रमका हिसाव लगाकर किसी भाप का गुप्त ताप ६६६ होता है। शताश तापक्रमसे कितना होगा ? पदार्थको मात्राकी इकाई बदल दें तो क्या उत्तरमे कुछ भेद पड जायगा ?
- ७—१०० ग्राम पानी १ $^{\circ}$ श पर है। उसमें १०० ग्राम भाप १०० $^{\circ}$ श पर प्रवेश करायी जाय तो मिश्रण का क्या तापक्रम होगा १
- क्र—पाच सेर वरफ ०°श पर है। उसे गलानेको १००°ण की कितनी भाष चाहिये।
 - ६ त्रातिशीतिलत दव श्रोर श्रतितप्त भाष किसे कहते है १
- १० बुन्सन वर्फ कलारोमापकसे श्रापेक्तिक ताप किस प्रकार निकाला जा सकता है १ यदि वर्फका ग्रप्त ताप ८० हो श्रीर ०० पर इसका घनत्व ० ६१७ हो तो इसे १५ कलारी गर्मी देनेसे बुन्सनकलारी-मापककी नली में पारा कितनी दूर वढेगा यदि नलीका व्यास ० ६ स म. हो १
- ११—जौलीके भाप कलारीमापकका विवरण दीजिये । इससे स्थिर श्रायतन पर गैसींका श्रापेचिक ताप कैसे निकालों गे १

१३--वाष्पयंत्र-भापका इंजन



ज कल भापसे वड़े वड़े काम लिये जाते हैं। रेलगाड़ी जहाज, स्टीमर और अग्नि-वोट चलते हैं। यंत्रसे आटा पीसते हैं, धान कूटते हैं, अखवार छापते हैं, निदान जितने कामोमे वल लगता है वह सव भापके वलसे किये जाते हैं।

यह वात मिस्रके सिकन्द्रियापुरीके

प्रसिद्ध गिएतज्ञ हैरोको यहाँ के विक्रमादित्यके राजत्वकालके कुछ पहले ही माल्म थी कि जलसे भाप बनती है तो उसको अपने फैलावक लिये जगहकी ज़रूरत होती है और भाप अपने वलसे पामकी वस्तुओं को ढकेलकर भी अपने लिये जगह कर लेती है। उसी समयसे वैज्ञानिक लोग इस वलको किसी ढंग पर काममें लानेका उद्योग करने लगे। परन्तु इस उद्योगको उपयोगी रूपमें लानेका यश हेरोके १८०० वरम पाछ स्काटलैंडके प्रसिद्ध इंजीनियर वाटको मिला, जिसने एक ऐसा वाप्प-यंत्र (इंजन) वनाया जिससे नपा हुआ वल हर काम के लिये मिलना सहज हो गया है।

इंजनफें हर कल पुरजेको ससमानेकी वड़ी जरूरत नहीं है। एम फेवल मोटो रीतिसे उसके चलनेका हंग वतलाते हैं।


एक बड़े वरतनमे जिसको बैलट (खीलानेवाला) कहते हैं पानी खौलाया जाता है। इसमें एक नली लगी होती है जिसकी दो शाखाएं एक पिचकारीके दो निरों पर जा मिलती है। इसी नलीसे भाप पिचकारीमें पहुंचती है। पिचकारीकी दूसरी ख्रोर भी दो सिरो पर नली लगी होती है जो खुली रहती है।

क, ख, ग, घ, स्थानो पर चार ढकने हैं। मान लीजिये कि इमने पहले ख ढकनेको खोला। भाप इस राहसे पिचकारीके भीतर गई। इसने पिचकारीकी डाटको ढकेला, डाट ऊपरको चढ़ी। जब ऊपर पहुंच गई तो ख को वन्द कर दिया, श्रीर क श्रीर ग को खोल दिया। पिचकारीके भीतरकी भाप ग कपाटसे वाहर निकल त्रायो परन्तु डाटको क ढकनेसे त्राती हुई भापने नीचेको ठेला और डाट फिर नीचे उतरी। फिर हमने क ग कपाटोको वंद कर ख श्रौर घ को खोला तो डाट ऊपरको चढ़ी। इस तरह डाट ऊपर नीचे चढ़तो उत्तरती रहेगी। इसी डाटके डडेसे पहिचे की धुरी उचित ढंग पर लगी हो तो पहिचा भी घूमता रहेगा। यंत्रमें वस्तुतः डाट श्रापही चलती रहती है। ढकने खोलने वन्द करनेका काम नहीं पड़ता। ढकने इस तरह पर लगाये जाते हैं कि द्वावसे आपसे आप खुल जाते और वन्द होजाते हैं। इंजन चलानेका सिद्धान्त यही है। नीचे इंजनके पुरजोका चित्र दिया गया है जिससे इस वातके सममनेमे कठिनाई न पड़ेगी। इंजनसे रेल चलानी हो तां पहियेको पटरीपर रखकर उसपर गाड़ी रख देते है। जहाज़ चलाना हो तो एक गोलाकार पिहयेसे जिसमे लोहेके आड़े दुकड़े लगे होते हैं पानी खेनेका काम लिया जाता है। आटा पीसना हो तो चक्की के पत्थरको पहिये से चलाते हैं, इत्यादि ।

तीरकी दिशामे भाप वैलटसे त्राकर F के पास (देखो चित्र ३८) भीतरको खाली स्थानमे गयी। इस खाली स्थानमे


H इंडा और G डाट भीतर वाहर आते जाते रहते हैं, G डाटमे

विशेषता यह है कि वह खो-खली है, F के ऊपरवाले तीर-की दिशामें M के पास तीर-के मुखपर और इससे ऊपर इसी तीरकी पूंछकी जगह यह तीन छेद हैं और G डाट इस प्रकार सटकर बैठती है कि अपने खोखलेमे उपयुक्त



चित्र ३८

त्तीन छेदों में से दोको रखतीहै और तीसरे (ऊपर या नीचेवाले छेद को) ख़ुला छोड़ देती है। तो जब नीचवाला (F के ऊपरवाला) छेद खुला रहता है (जैंसा चित्रमे दिखाया गया है) उस समय उपरवाले दो छेद G के खोखलेमें घाजाते हैं और उनमें घापुसर में भाप तीरोकी दिशामें आ सकती है। इसी समय वैलटसे त्रायी हुई भाप F के ऊपरवाले तीरकी दिशामें वाएं श्रोरकी A वड़ी पिचकारीमें B डाटके नीचे पहुंचती है और इस डाटको ऊपर की त्रोर ढकेलती है। इस प्रकार यह डाट पिचकारीके ऊपरके सिरेपर पहुच जाती है। श्रीर जो कुछ पहलकी श्रायी हुई भाप A के भीतर थी वह तीरोंकी दिशामें G खोखलेमेसे M ऊपरवाले काले विन्दुपर लगी हुई नलीसे वाहर चली जाती है। इतनो देरमें G डाट और नीचेको वढ़ती है, नीचे और वीचवाले छेद G के खोखलेमें पड़ जाते हैं, ऊपरवाले तोरके पूछपरका छेद खोखलेके वाहर हो जाता है, इसलिए वैलटसे आयी हुई भाप इस छेदसे पिचकारीमें L के पास पहुंचकर ऊपर श्रायी हुई B ढाटको नोचे ढकेलती है। डाट B के नीचे वाली भाप



पहलेकी तरह G के खोखलेमे पहुँच-कर वाहर निकल भागती है। यह काम अनन्तर होता रहता है और छ डाट ऊपर नोचे आती जाती रहती है। जो पहिचा E डडेसे उचित रोतिपर लगा रहता है घूमा करता है तथा नाना प्रकारसे काम करता है। इसी पहियेसे जुड़े रहने के कारण H डडा भी ऊपर नीचे चलता रहता है।

इ जनसीधे त्रौर खड़े भी होते हैं। एक खड़े इ जनका चित्र दिया जाता है। (देखो चित्र ३९)

सब इंजन एक ही बलके नहीं होते। वहें वहें कार्यों के छिए वहें इजन चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ अगले लोग हाथीं से बल नापते थे, और कहते थे, धृतराष्ट्रकों दश हजार हाथीं का बल था इत्यादि उसी तरह युरोपमें, जहाँ हाथीं नहीं होते, घोड़ों से ही बल नापा गया। जितना बोम हाथीं अपनो सूंढसे अपने सिर बरावर उठा सकता था उसका हजार गुना बोम जो उतनी ही देरमें उठा सकता, हजार हाथीं का बलवान कहलाता था। अब भी लोग पत्थरकी भारी नाल सिरतक उठाकर अपने बलकी अटकल पसेरियों और मनोसे करते हैं। ब्रिटेनमें लम्बाईकेलिए फुट और बोमकेलिए पोंड (आधसेरा) इकाई हैं। जितनी ताकत १ पोंडकों धरतीसे १ फुट ऊचा उठानेमें प्रति सेकंड लगती है उसे १ फुट-पोंड वल ठहराते हैं। उनकी अटकलमे १ घोड़ेका वल ५५० फुट-पोंड प्रति सेकंडके वरावर है, अर्थात् घोड़ा ४०० मनके लगभग वोमको एक मिनिटमे १ फुट ऊंचा उठा सकता है। यद्यपि यह वात ठीक नहीं मालूम होती कि घोड़ोंसे इतना वल है, तब भी ताक़तकी इस नापको घोडेकी ताकत, घोडेका वल अथवा अश्ववल कहते हैं और कहते हैं उस इंजनमे तो १० घोड़ेकी ताकत है। इसीलिए इजनके रचना-कालसे ही उसके काम करनेकी ताक़त नापनेको अश्ववल परिमाण म,ना गया है।

अभ्यासकेलिए प्रश्न

१ - भापके इंजन किस सिद्धान्तपर बनते हैं ?

२ — श्रश्ववलसे क्या श्रभिप्राय है ?

१४-गरमीका फैलना




दि लोहेके चीमटेका एक सिरा आगमें रक्खा जाय तो थोड़ी देरमे दूसरा सिरा भी गरमहो जाता है। यदि एक सिरेका आगमे रख धीरे धीरे डस सिरेसे दूसरेतक छूते जाय तो जान पड़ेगा कि गरमी धीरेधीरे एक सिरेसे दूसरेको आ रही है। मतलव यह कि धीरे घीरे लोहेका एक हिस्सा, फिर उसके पासका दूसरा, फिर तीसरा हिस्सा गरम होता जाता

है। गरमोके इस तरह फैलनेको चलन कहते हैं। लाहेकी जगहलकड़ी यावांस लें तो एक सिरेके जल जानेपरभी दूसरा गरम न होगा। इससे मालूम हुआ कि सव वस्तुओं गरमीका चलन वरावर नहीं होता। जिन वस्तुओं में लोहेकी तरह गरमी जल्दी फैलती है उन्हें सुलाचक कहते हैं, और जिसमें नहीं फैलती वा देरमें फैलती है उन्हें जुचालक कहते हैं।

सभी धातु सुचालक हैं। पत्थर, चमड़ा, लकड़ी. ऊन श्रादि कुचालक हैं। काग्रज कुचालक पदार्थ है। इसके किसी भागको श्रागमेंरख देनेसे श्रागकी गरमी सब एकही जगह लगकर रह जाती है श्रीर वह भाग जलने लगता है। परन्तु उसे ही एक तांनेके वेलनपर लपेटकर श्रागकेऊपर रक्खें तो काग्रज कुछ देरतक न जलेगा क्योंकि काग्रजको जलानेवाली गरमी तांनेमें चली जाती है, क्योंकि ताँवा सुचालक पदार्थ है।

सुचालक पदार्थों में भी कोई अधिक और कोई कम चालक होते हैं। अगर हम जानना चाहे कि तांवा और लोहा इन दोनों में कौन अधिक चालक है तो वरावर मोटे तारके दुकड़े लें, एक तांवेका और दूसरा लोहेका। इनके एक एक सिरेको आगमें रख एक एक दियासलाई आगसे कुछ दूर वरावरीपर रक्खें। जिस तारकी दियासलाई पहले जले वही अधिक चालक है।


सरदों में धातु छूने में ठडी लगती और ऊन गरम। हमारे शरीर का तापक्रम सरदों में धातु के तापक्रम से अधिक होता है, अतः जब हम किसी धातु को छूते हैं, हमारे शरीर की गर्मी धातुके उस स्थान पर पहुंच जातों है जहां पर हम उसे छूते हैं। पर धातु गरमी का अच्छा चालक है, अतः वह गर्मी वहाँ पर रहने नहीं पाती, और आगे वढ़ जाती है, इसिलये वह स्थान हमें ठंडा माल्स होने लगता है। ऊन या रुई के भीतर बहुतसी हवा रहती है जो वहुतही कुचालक है। ख्रतः उसमें गरमी छागे नहीं वढ़ने पाती, ख्रीर हमे रुई या ऊन गरम मालूम पड़ती है। इसी लिये हम सरदी में ऊन या रुई के कपड़े पहनते हैं। यदि वर्ष को ऊनी कपड़े या लकड़ी के बुरादेमें लपेटकर रखदें तो वह विना पिघले वहुतदेर तक जैसीकी तैसी वनी रह सकती है।



चित्र ४०

आजकल बहुधा भोजनादिक वस्तुओंको गरम रखने तथा बरफको रखनेके लिये वकस (चित्र ४०) वनते हैं जो दोहरी भीतके होते हैं श्रोर दोनो भीतोकी पोलमे ऊन, नमदा श्रादि बु-चालक पदार्थ भरे रहते हैं। जो वस्तु इसके भीतर रक्खी जाती है बाहरी सर्दी गरमीसे उसका कोई संसर्ग नहीं रहता। इस तरह बहुत समयतक ठएडी या गरम जिस दशामें रक्खो जाती है उसी दशामें प्रायम् वनी रहती है।

गरम दूध, गरम चाय और ठएडा पानी ले जानेके लिये



चित्र ४१ चाँदो चढ़ा रहनस थरमाम रखं पदार्थका तापक्रम घटता बढ़ता नहीं क्योंकि न बाहरसे गरमी आतीहै और न उसमेसे वाहर जाती है।

इञ्जन हाउज़ का प्रयोग

एक वर्तनमे वहुतसी धातुत्रोंके छड़ोंके सिरे डाले रहते हैं। सब छड़ोंका पृष्ठचेत्र बराबर होता है और ये बिल्कुल एकसे होते हैं। सब छड़ों पर बराबर मोटाईमें मोम जमा देते हैं। अगर हम विशदम्-कोबल्टम् और तांबेके तारोंकी तुलना करें तो यह माछ्म होगा कि पहिले विशदम्के छड़पर मोम ज्यादा दूर तक पिघलता है लेकिन कुछ समय बाद तांवेपर। इसका कारण यह है कि स्थिर अवस्था पहुंचनेके पहिले जो गरमो छड़के

किसी हिस्सेमें पहुंचती है उसमें से कुछ तो पृष्ठसे विकिरण द्वारा ग्रायव होजाती है, कुछ उसका तापक्रम। बढ़ाने में लग जाती है, और कुछ चलन द्वारा छड़ के दूसरे सिरेकी ओर चली जाती है। अब तांबेकी ताप-समाई विशदकी ताप-समाई से ज्यादा है और इसका असर ताबेके सुचालक होने के असरसे अधिक है। शुरूमे विशदका तापक्रम तांबेके तापक्रमसे उतनी हो दूरीपर अधिक होताहै इसलिये स्थिर अबस्था पहिले विशदम्-पर मोम ज्यादा दूरों तक पिघलता है लेकिन स्थिर-अबस्था के बाद जब छड़ के हर एक भागमे तापक्रम स्थिर होजाता है तो ताप-समाईका असर जाता रहता है और चूंकि तांबा विशदम्से अच्छा चालक है तांबे पर मोम ज्यादा दूर तक पिघलता है। यह साबित किया जासकता है कि अगर ल न, ल न, दोनों छड़ो-पर मोम पिघलनेकी लम्बाई हो तो उनकी चालक शक्तिकी

निष्पत्ति = $\frac{\overline{m}_2}{\overline{m}_1}^2$

तापचालकता

चित्रमं एक छड़का एक भाग दिखलाया गया है। श्रगर हम छड़का एक बहुत छोटा हिस्सा छें ल जिसकी लम्बाई छ है श्रौर श्रगर इसके दोनो सिरोकातापक्रम त, त, हो, श्र पृष्ठका मध्यच्छ द हो श्रौर ग जो गरमी दूसरे पृष्ठसे तेर ते स समयमे चलन द्वारा जाती है, हो, तो यह प्रयोगसे सिद्ध किया जासकता है कि:—

 $\frac{a_4 - a_2}{a}$ को तापक्रम गिराव कहते है पस

$$\eta = \frac{\pi_{\gamma} - \pi_{2}}{8}$$
 अस


जहां हम च को उस धातु की ताप चालकता कहते हैं। इससे तापचालकता च की परिभाषा हम यह भी कर सकते हैं कि यह गरमीकी वह मात्रा है जो १ श.म लम्बी छड़के जिसके सिरोके तापक्रमका अन्तर १° है और पृष्ठचेत्र १ वर्ग श म. हो एक सैकएड में पृष्ठके पार हो जाय।

चालकता निकालनेका सर्लका यन्त्र

उपर जो परिभाषा गरमीके चलनकी दीगयी है उसके द्वारा हम किसी वस्तुमे गर्मीका चलन वहुत त्र्यासानीसे निकाल सकते है। सर्ल (Searl) का यन्त्र जिसके द्वारा यह किया जा सकता है नीचे बताया जाता है।

छ छोहेका एक छड है जिसका एक सिरा एक वर्तन भ में डालकर गरम किया जाता है। भ में भाप दाखिलकी जाती है। श्रीर यह १००° पर रखा जाता है। छड़के दूसरे सिरेपर एक नली लपेटी हुई है। इस नलीमें पानो बराबर एकसा बहा करता है। अन्दर आनेवाछे और वाहर जानेवाछे पानी दोनोंका तापक्रम तापमांमक त2, त2 पर पट लिया जाता है। त2, त2 दो और तापमांपक हैं जो छड़में कुछ दूर तक डालकर रखे गये हैं

सारे यन्त्रको रूई या नमदा से ढांककर रखते हैं ताकि छड़के पृष्ठसे गर्मी होकर बाहर न जाय।




चित्र ४

अगर व प्राम पानी नलीमे प्रति मिनट वहे और अन्दर आनेवाले पानीका तापक्रम त्री, बांहर जाने वालेका त्र हो और छड़के मध्यच्छेद की चेत्रफल आ हो तो चलन द्वारा जो गर्मी प्रति मिनट पानी में आई वह चरावर है

श्रगर त₉, त_२ के वीचका फासिला के छ हो। इसने व प्राम पानी-को त_३°से त_थ तक गर्म किया इसलिये। च $\frac{\pi_3 - \pi_9}{8}$ अ $\mathfrak{s} \circ = \mathfrak{a} (\pi_8 - \pi_{\mathfrak{s}})$

जिससे उस छड़के पदार्थ के लिसे च , चलन शक्ति निकालोजा सकती है।

श्रव एक साधारण यत्र वतलाया जावेगा जिससे काच या रवर को चलन शक्ति निकाल सकते हैं। न कांच की एक नली हैं जिसमे ठडा पानी एकसा वहता है और उसका तापक्रम



चित्र ४३

त₉ एक तापमापक से पढ़ाजा सकता है। न एक भापजाकट से घिरा हुआ है। पानी न मे भापसे गरम हो जाता है और जव यह गरम होकर दूसरे सिरे से बाहर निकलता है तो उसका तापकम त₂ एक तापमापक से पढ़ लिया जाता है। अगर न की लम्बाई ल और उसके अन्दर और बाहर के व्यासार्थ की औसत रहो और व ग्राम पानो प्रति मिनट बहे तो:—

ब
$$(\pi_2 - \pi_3) = = 2\pi \ \tau \ \overline{\eta} \frac{(\pi_3 + \pi_3)}{\overline{\eta}} \xi_0$$

अगर शीशेकी मोटाई म हो। क्योंकि हम ऐसा समभ सकते है कि गरमो शीशेसे होकर पानी मे आई और शीशेका औसत पृष्ठ क्रेत्रफल = २ म र ल। वस हम च निकाल सकते हैं।

तांबेकी सुचालक शक्ति बहुत काम में आती है। खानोमें रोशनीकी जरूरत होती है छेकिन बहुधा उनमें जलनशील गैस रहती है। अगर ये ज्वालाको छूदें तो खानमें विस्फुटन होजाय। इस वजह से डेवीका रचकदीप इस्तेमाल करते हैं। इसमे ज्वाला चारों ओरसे तांबेकी जालीसे ढकी रहती है। जालीके अन्दरकों, गैस गरम हो जाती है, लेकिन वह बाहरकी गैसको अग्निज तापक्रम तक नहीं गरम कर सकती क्योंकि जहाँ अन्दर गैस जालीको छूती है उसकी गरमी, जाली सुचालक होनेके कारण, जल्दी चारों ओर फैली देती है और कोई स्थान ज्यादा गरम नहीं होने पाता।

द्रव और भैसमें गरमी फैंछानेका गुण वहुत कम होता है परन्तु जैसा हम कह चुके हैं द्रव और गैसें गरमी पाकर आप ही फैलने लगती है अतएव हलकी होने छगती हैं और हलकी होनेसे आपही उपरकी सतह पर गरमीको लिये हुए जाती हैं। इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी तह भी गरम हो होकर अपरकी उठती हैं। इस तरह गरमी स्वयं नहीं चलती तो द्रव और गैंसें उसे हो होकर पहुंचा देती है।


प्रयोग २३—नीचेसे गरम करनेपर पानी जो चारो खोर दौड़ने लगता है उस दिखानेके लिये एक चौखू टी कॉचको नलीमें

पानी भरकर गरम करते हैं। पानीकी गति उसमे दिये हुए चित्रके अनुसार दिखाई देती है। (चित्र ४४)

गरमीको लिये हुए किसी पदार्थके घूमनेको वहन श्रौर गरमी

के इस तरह पहुंचाये जानेको वाहन कहते है।

यद्यपि कागज श्रौर पानी दोनो कुचालक है, तथापि इसी वहन गुए से कागजर्का कढ़ाई मेभी पानी उवाल सकते हैं या पूरियाँ पका सकते हैं। यदि कागजकी कढ़ाई वना उस मे श्राधा पानी भरा जाय श्रू र कोयलेकी श्रोंच दी जाय तो गरमीको लेकर पानी वहने या चक्रमार्गमें चलने लगता है, यहाँ




चित्र ४४

तक कि उबलने लगता है और कागजके जलानेके योग्य गरमी

इकट्ठी नहीं होने पातो ।

काग़जका एक दुकड़ा अगर आगकी लौके ऊपर छोड़ा जाय तो यह ऊपरको उड़ने लगता है। वात यह है कि आगके पास हवाकी नहें गरम होनेसे फैलती हैं और ऊपरको उठती हैं, या वहन करती हैं और साथही काग़ज आदि हलको चीज़ें ऊपरको उठती हैं। हलकी होनेसे गरम हवा सदा ऊपरको उठती है।


जहाँ कहीं श्रॉच होती है, श्राग जलती है या किसी तरह पर हवा गरम होती है, वह ऊपरको उठती है। मौसिमी गरमीसे भी यही होता रहता है श्रीर गरमीकी जगह पर ठएडी हवा श्रा जाती है। किसी कारणसे उसकी जगह श्रीर वायु न श्रा सके तो श्रागका जलता रहना संभव नहीं है। प्रयोग २४-एक कटोरेमे एक मोमवत्ती जमाकर उसमें




थोड़ी दूरतक पानी भर दोजिये। फिर बत्तीको जलाकर उस पर एक चिमनो लगा दीजिये उसका निचला भाग पानी मे हूवा रहेगा। वत्तो वहुत जर्दद बुक जायगी। वात क्या है १ हवाके लिये

चित्र ४५ एक हो राह है और इसी राहसे गरम हवा ऊपरको उठतो है। इसकी जगह ठएडी हवाको आनेके लिये कोई मार्ग नहीं है, और वत्ती हवाके न मिलनेसे बुभ जाती है।

अगर किसी तरह दो राह वनादें कि एकसे गरम हवा निकले और दूसरीसे ठएडी हवा पैंठे, तो वत्ती जलती रहेगी, लग्पोमे इसलिये नीचेसे फॅमरिया काटकर वायुके आनेको राह वना दी जाती है। इस चिमनीमें वीचों वोचसे टीन या मोटे





चित्र ४६


चित्र ४७

पागजका परदा (चित्र ४६) लगाकर हो राह करदें तो वर्ता

जलतो रहेगो (चित्र ४०) क्योंकि एकसे गरम हवा निक-लेगो दूसरीसे ठएडी पैठेगी। ऐसाही एक परदा सीधो वैसाखी सा कार्टे (जिसमे चिमनो पर सहज ही ठहर सके) ऋौर

लगाकर वत्ती जला दें श्रौर फिर चिमनी लगावे तो वत्ती जलती रहती हैं।

प्रयोग २५—एक श्रोरसे गरम हवा ऊपरको उठती है श्रौर दूसरी श्रोरसे ठडी नोचेको श्राती है, इस वातको श्रगर प्रत्यच देखना चाहे, तो एक



चिन ४८

माटे रही कागज या कपड़ेकी वत्ती वना उसे सुलगाइये, जव खूब धुत्र्या निकलने लगे तो इसको (चित्र ४८) चिमनीके पास ऊपर लाइये। आप देखेंगे कि धुत्र्या चिमनीकी एक राहसे नीचेको उतरता और दूसरीसे ऊपरको चढ़ता है। जिस राहसे धुत्र्या भीतरको जाता है उसीसे हवा भी जा रही है, विक धुत्र्या अ:प उसी हवाके भोकेके कारण साथ ही भीतर जा रहा है।

जिस कमरेमे वहुत मनुष्य हो वहाँकी हवा गरम श्रौर गंदी हो जाती है। वाहर निकंलनेकी राह न पाकर उन मनुष्योको हानि पहुँचाती है इस लिए कमरेमे ऐसा वन्दोवस्त होना चाहिये जिससे हवाके श्राने जाने के लिए दो रास्ते हो। ऊपरकी राहसे गरम हवा वाहरका निकलतो जाय श्रौर नीचेसे शुद्ध ठंढी हवा कमरेमे श्राती रहे। सोते समय इस प्रवन्धकी ऐसी श्रावश्यकता सममी कि श्रायुर्वैदिक प्रन्थकारोने प्रवात श्यनके वड़े लाभ लिखे हैं।


सूरज और धरतीके बीच ९ करोड़ मीलकी दूरी होनेपर भी

हमे सू(ज से गरमी मिलती है। यह कैसे ? शायद आप कहे कि वायुकी तहे गरमी लेकर सूरजसे हमारे पासतक संवहन करती है। ऐसा नहीं है, क्यों कि हमारी वायुका मंडल सूर्यतक नहीं है। गरमी फिर क्यों कर यहाँ तक पहुँचती है ? यह भी देखनेमे आता है कि सूर्य और पृथ्वीके बीचको हवा गरम नहीं होती। क्यों कि ऐसा होता तो निश्चय ही ऊँचे स्थानमे, पहाड़की चोटीपर मैदानों से ज्यादा गरमी होती, क्यों कि पहाड़ मैदानकी अपेचा सूर्य के पास हैं।

इन सब कारणोसे वैज्ञानिकोंका विचार है कि गरमीकी लहरें होती है जो गरम वस्तुसे निकलकर चारों छोर फैलती हैं। इनकी गित सोधी रेखामें होती है। इन किरणोकी राह रोक दें तो गरमी नहीं लगती, जैसे छतरी लगानेसे सूरजकी गरमी नहीं छगती। इस तरह गरमीकी किरणोका सब छोर फैलना विकिरण कहलाता है। गरमोकी किरणें जिस वस्तुपर पड़ती है उसे गरम कर देती हैं। द्पेण छादि चमकीले पदार्थों पर प्रकाशकी किरणें पड़कर जैसे फिर छौट जाती हैं उसी तरह गरमीकी किरणें भो छौट जाती है। इसे परावत न कहते हैं।

कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो इन किरणोको सोख लेते हैं और बहुतसे नहीं सोख सकते। सोखनेवाले पदार्थों को शोषक कहते हैं। जो वस्तु जितनो अधिक गरमी सोखेगी उतनी ही अधिक गरमी उससे हमको माल्म होगी। काला रंग सुशोषक है, इस लिए काला कपड़ा गरमीके दिनोमें बुरा लगता है।

पानीका आपेचिक ताप मिट्टीसे अधिक है। इस कारण जव दिनमें सूरज चमकता है तो उसकी गरमीसे समुद्रके किनःरेकी धरती पानीसे अधिक गरम होजाती है। उसके अपरकी हवा भी अधिक गरम और हलकी हो जाता है, वस यह अपर उठती है और समुद्रको ठडी हवा इसकी जगह लेलेती है। इसको जलसमीर कहते हैं। रात में विलक्षल इसका उलटा होता है और तब थलसमीर वहती है।




ठीक इसीका उलटा सॉमको होता है। धरती वड़ी जल्दी गरमीको बिखेर देती है—परन्तु पानीको इस काममें बहुत देर लगतो है—इसलिए पानीक पासकी हवा गरम रहनेसे ऊपरको उठती है और उसको जगह धरतीकी ठएडी बायु छेती है। इसीलिए सांमको प्रायः धरतीसे समुद्रकी और हवा बहतो है। इसी तरह समुद्रके कई भागोमें भी गरमों के घटने बढ़नेसे प्रचड वायु बहा करती है जिनके तिजारती हवा वा ज्यापारी बायु आदि अनेक नाम हैं।

जो जितना लेता है उसे उतना ही देना भी पड़ता है। जो नस्तु अधिक शोषक होती है वह उतनी ही अधिक गरमीकी किरणे विखेरती भी है अथवा विकिरण करती है।

त्र्याप रात को एक छपे हुए काग़ज़के दुकड़ेको त्र्यागमें जलाइये। श्राप देखेंगे कि उजला काराज काला दीखता है श्रीर काले अत्तर उजले दीखते हैं। कारण यह है कि स्याहीसे अधिक तीत्र किरगें निकलती हैं।

गरमीकी किरगों भी ज्योतिके समान परावित त होती हैं। एक तरहका पुटाकार दर्पण होता है, जिसमें उसके तलपर पड़नेवालो सारी किरणोको एक ही विन्दु पर इकट्टीकर देनेका गुण है। इस विन्द्रको दर्पणकी किरणनाभि कहते हैं। दूर तेज आग जलती हो और नाभिपर कोई हलकी वस्तु रख दी जाय तो यह गरम होजायगी । दियासलाई श्रौर रूई जल उठेंगी श्रौर मोम पिघल जायगा। कहते हैं कि श्रमेरिकांके एक यन्त्रा-लयमें अग्निसे १०० फ़टकी दूरीपर इसी रीतिसे भोजन पकाया जाता है।



चित्र ५०


वाएँ दुर्प शकी (चित्र ४०) नाभिपर गरम गेंद है। गरमीकी किरणें इस दर्प एसे परावित होकर दूसरे दर्पणपर पहनी हैं. इस द्र्पणसे परावर्तित होकर रुईपर एकत्रित होती हैं त्रीर रुई जलने लगती है।

उपरके प्रयोग द्वारा यह माळ्स होता है कि विकिरण सामर्थ्य परावर्तनके उन्ही नियमोका पालन करता है जिन्हें प्रकाश। वास्तवमे यह दिखलाया जासकता है कि विकिरण सामर्थ्यमे प्रकाशके सारे गुण होते हैं श्रौर यह वस्तुतः एक प्रकार का प्रकाश ही है।

इन सव वातों के सिद्ध करने के लिये ऐसे यंत्रका होना आव-श्यक है जिनसे हम विकिरण सामर्थ्य नाप सकें। इसके लिये लेसलीका भेददर्शक वायुतापमापक जिसका वर्णन २९ प्रष्ठपर किया गया है बहुत अच्छा है। इसका एक चित्र नीचे भी दिया जाता है। तापमापक के एक वल्वको काजलसे रंग देते हैं। सब विकिरण ताप जो उसपर पड़तो है सोख ली जाती है और द्रव-सूचक खसकता है। हम इसको अंकित कर सकते है।

्इससे और अच्छे यंत्र निकाले गये हैं। विद्युत्की कितावोके

पढ़नेसे माळ्म होगा कि अगर दो असमान धातु ओ के जोड़को गरम करें तो उस चक्करमें विद्युत-सचालक-शक्ति पैदा होती हैं जिसके कारण एक धारा वहती हैं। इस विद्युत-संचालक-शक्तिकी मात्रा जोड़ के तापक्रमपर निर्भर हैं। बस



चित्र ५१

सगर हम वि. स. श. को जान लें तो जोड़का तापक्रम निकाल श्रकते हैं। इस यंत्रको तापविद्युद्युग्म कहते हैं। इसमे बहुधा त्रांजन-विशद या तांवा-लोहाका युग्म होता है। वहुतसे ऐसे युग्मोको शृङ्खलाबद्ध कर तापिवद्युद्पुष्ज बनता है जिससे हर एक युग्मका त्रसर जुट जाता है। जोड़को काजलसे ढक देते हैं त्रीर विकिरणसामध्ये उसपर पड़ने देते हैं। इस तरह विकिरण सामध्ये नापी जाता सकती है।


एक और यंत्र जिसे किरणमापक (वे। होमीटर) कहते हैं इस कामके लिये इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिद्धान्त यह है कि गरम करने से वहुधा धातु ओके तार की विद्युत वाधा बढ़ जाती है। वस अगर विकिरण सामर्थ्य तार पर पड़ती है तो उसकी वाधा बढ़ जाती है और इस वाधाको हम ह्वीटस्टनके जाल से निकाल सकते हैं जिससे विकिरण सामर्थ्यका नाप मिल जाता है।

दान श्रोर आदान बल

कोई गरम वस्तु अगर रखी जाय तो गरमी विकिरण से इधर उधर चली जातो है। यह वहुतसी वातों पर निर्भर है जैसे (१) वस्तुकं सतहके गुण और (२) उसके चारो ओरका तापक्रम। काजल से ढके हुये पदार्थ वहुत गरमी वि करण और शोपण करते हैं। किसी पृष्टका अन्यव वस्तुपृष्ट के १ वर्ग श. म. से १ सैकंड में दिये हुए ताप और उसी अवस्थामें पूर्णत काली वस्तुके उतने ही चित्र द्वारा शोपित तापका सम्वन्ध है। किसी वस्तुका दानवल आसानी से निकाल सकते हैं।

धातुका एक घन क है जिसमें गरन पानी भरा है। इसंका

सामने का पृष्ठ
उन पदार्थों से
जिनकादान वल
निकालना है
ढांका जा सकता
है। ख एक




ताप विद्यु तयुग्म चित्र ५२
है जिससे दान-ताप नापा जासकता है। ग एक दुहरी दोवार वाला धातुका परदा है जिसके वाहरी पृष्ठ काजलसे ढके हुये हैं और अन्दरके पृष्ठ विल्कुल चिकने हैं। वस हम क को एक मर्तवा उस वस्तुसे जिसका दान वल निकालना है ढंक कर ताप विद्यु तयुग्म पढ़ लेते हैं और दूसरी मर्तवा क को काजलसे ढंक देते हैं और उसको भा पढ़ लेते हैं। दोनो पढ़ाहियों के सम्बन्धसे दान वल ज्ञात हो जाता है।

श्रादानवल की भी परिभाषा हम इसी तरह बना सकते हैं। किसी पृष्ठ का श्रादान बल उसके १ वर्ग श म चेत्र द्वारा १ सेकंडमें साखे हुए ताप श्रोर पूर्णतः काली वस्तुके उतनेही चेत्र द्वारा उन्हीं श्रवस्थाश्रो में सोखे हुए ताप का सम्बन्ध है।

अपर कहा जा चुका है कि जो वस्तु ज्यादा गर्मी विकिरण करते हैं वह ज्यादागर्मी सोखतेभी हैं, अब हम प्रयोग द्वारा यह

सिद्ध करेंगे कि दानबल = आदानबल | यह रिटशी (Ritchie) के यंत्र द्वारा हो सकता है । कएक भेददर्शक वायु तापमापक है जिसके गोले धातुके बनें है । प्रष्ठ ख काजलसे ढका हुआ है और प्रष्ठ ग सफेद चिकना है । इन दोनोको बीचमे और बराबर दूरीपर एक धातु-घन जिसमे गरम पानी भरा हुआ है लाया जाता



है। पृष्ठ च सफ द चिकना है और छ काजलसे ढंका हुआ है। अगर सफेद चिकनी धातुका दानवल ज और आदानवल स हो और अगर गरमी ग धातु घनसे पृष्ठ छ द्वारा निकलतो है तो ग पृष्ठ स + ग गर्मी सोखलेता है। च से गरमी ज + ग निकलेगी और यह सब ख सोख लेगा, अब प्रयोग करनेसे यह माल्रम होता है कि द्रवसूचक


अपने स्थान स नहीं खसकता, इस लिये ख और ग वरावर गरमी सोखता है।

> $\mathbf{H} \times \mathbf{\eta} = \mathbf{h} \times \mathbf{\eta}$ $\therefore \mathbf{H} = \mathbf{h}$

वस यह सिद्ध होगया कि दानवल = आदानवल

चूटन द्वारा निकाला हुआ वस्तुके ठंडे होनेका नियम

न्यूटन ने बहुत सी वस्तुओं को गरम किया और उनका ऐसी अवस्थाओं में अध्ययन किया कि वह सिर्फ विकिरणसे ठंडी हो। उसने देखा कि ये सब एक नियमका पालन करती हैं, वह यह है कि वस्तुके ठंडा होनेका वेग वस्तुके तापक्रम और वस्तुके वाहरके तापक्रमके अन्तर पर निर्भर है। अगर यह तापक्रमका अन्तर थोड़ा हो तो इसको सिद्ध करनेके लिये नीचे छिखे हुये प्रयोग किये जा सकते हैं। प्रयोग २६ - एक कलारी मापक में कुछ गरम पानी लो और



इसको एक पानीकी जाकट खंमें रखो। खंमें ठंडा पानी एक स्थिर तापक्रम पर रहता हो। क में एक तापमापक और मथनी भी है। हर एक मिनट पर क का तापक्रम पढ़लों और ठंडे होनेका एक वक खोचो। फिर इस वक्रकी सहायता से ठंडे होनेके वेगको एक अन और तापक्रमके अन्तरको दूसरा अन्न मान कर वक्र खीचो।

यह दूसरा वक एक सीधी लकीर के समान होगा जिससे मालूम होता है कि ठंडे होनेका वेग

चित्र ५४ मालूम होता है कि ठंडे हानका वरा तापक्रमके अन्तर के समानुपातो है, जैसा कि न्यूटनका नियम बतलाता है।

ठण्डे होनेके वेग से इनका आपेचिक ताप निकालना:—न्यूटन के नियमसे हम यह निकाल सकते है कि अगर दो द्रवो का पृष्ठचेत्र बरावर हो और उनका विकिरण-पृष्ठ विलक्क एकसा हो तो अगर वह दोनो एकसी अवस्थाओं में रखे जानें तो विकिरण द्वारा कम हुई गर्मी प्रति सैकण्ड दोनोमें बरावर होती है। इससे हम द्रवों का आपेचिक ताप वहुत सरलता से निकाल सकते हैं। पहिले हम गरम पानीभर कर एक कलारीमापकके ३५° से ३०° तक ठंडे होनेका समय देख छेते हैं। फिर उसी कलारी-

मापक में पानीके वजाय द्रव उसी ऊँचाई तक भरते है और उसी हालत में ३५°से ३०°तक ठंडा होनेका समय देख छेतें हैं। अगर पहिला समय सन, और दूसरा समय सन हो और कलारीमापक की मात्रा श्रौर श्रापेत्तिक ताप व श्रौर श्र हो श्रौर उस द्रवका व , श्रीर श्र , हो श्रीर पानी की मात्रा व , हो तो ऊपर दिये हुये वर् +व अ _ व व अ व + व अ नियमसे

वस उस द्रवका श्रापेचिक ताप सन निकाल सकते है।

विनिमय सिद्धान्त-स्टीफेनका नियम

श्रभी तक हम यह कह श्रायें हैं कि गर्भ वस्तु ठंडी वस्तुको गर्मी देती है, लेकिन कुछ विचार करने से यह सिद्ध हुआ है कि गरम वस्तु भी गरमी ठंडी वस्तुसे छेती है, श्रौर ठएडी वस्तु भी गरमी देती है। गरम वस्तु ज्यादा गर्मी देती है और ठएडी वस्त कम । इस कारण ठएडी वस्तु श्रगर गरम वस्तुसे थोड़ी दूरी पर रखी जाय तो उसको यह थोड़ी ही गरमी देगी परन्तु उससे ज्यादा गरमी लेगी। नतीजा यह होगा कि ठएडी वस्तुका ताप-क्रम वढ़ जायेगा । इस नियमको पहले पहल प्रीवोस्ट (Prevost) ने बतलाया था।

स्टीफेन (Stefan) का नियम वतलाता है कि किसी भी काली वस्तुसे विकिरण उसके निरपेन तापक्रमके चौथे घातका समानुपादी होता है। इस नियमसे भी हम न्यूटनका नियम निकाल सकते है। अगर किसी वस्तुका तापक्रम (त, +त) हो और चारो तरफका तापक्रम न , हो श्रौर त एक छोटी संख्या होता स्टीकेनके नियमसे ठराडे होनेका वेग

=
$$\pi \left[(\pi_{9} + \pi)^{9} - \pi_{9}^{9} \right]$$
 जहाँ क एक स्थिर संख्या है
= $\pi \left[\pi_{9}^{9} \left(? + \frac{\pi}{\pi_{9}} \right)^{9} - \pi_{9}^{9} \right]$
= $\pi \left[\pi_{9}^{9} \left(? + 8 \frac{\pi}{\pi_{9}} - \pi_{9}^{9} \right) \right]$
= $8\pi \pi_{9}^{3} \pi_{9}^{3}$

जो कि तापक्रम के अन्तर त के समानुपाती है।

श्रभ्यासके लिये प्रश्न

१ —गरमी किन तीन रीतियोंसे फैलती है ? प्रत्येकके उदाहरण दीजिये।

२—चलन, वहन श्रीर विकिरणमें परस्पर क्या भेद है ? इनसे हम क्या लाभ उठा सकते वा उठाते है ?

३ - सामुद्रिक वायुकी गति श्रीर दिशा क्यों वदलती रहती है १

४—ताप चालकता किसे कहते है ? सल के यन्त्रसे यह किस प्रकार निकाली जा सकती है ? रवर की चलन शक्ति किस प्रकार निकालोगे ?

४—विकिरण सामर्थ कैसे नाप सकते है ? ताप विद्युत पुक्ष ग्रौर किरणमापकका विवरण दो।

६—यह कैसे सिद्ध किया जा सकता दै कि दानवल = श्रादग्नवल ? इस सम्बन्ध में रिटशी का प्रयोग वताश्रो।

७—न्यृटन ने वस्तुके ठएडे होनेका क्या नियम निकाला है ? स्टीफेन के विनिमय सिद्धातसे इसकी किस प्रकार सिद्धि हो सकती है ?

=--- न्यूटनके नियमसे द्रवोंका श्रापेत्तिक ताप किस प्रकार निकाला जा सकता है ?

१५—वर्षा, स्रोस, तुषार



स धरतो पर वरावर पल पल पर हजारों मन जल भाप वन जाती है। यह सब भाप हवामें मिली रहती है। हवा जितनी ही गरम होती है उतनो हो श्रिधिक भाप उसमें समाती है। भापसे मिली हुई हवा रूसाधारण वायुसे हलकी होती है। श्रीर धरती गरम हुई तो यह भापसे मिली हुई।

हवा और भी ऊपर चढ़ती है। ज्यों ज्यों ऊपर जाती है इसके ऊपरसे ऊपरी हवाका दवाब घटता जाता है और यह और भी फैलती जाती है। पर हमने अभी कहा है कि फैलनेमें ग्रमी खर्च हो जाती है, इसलिये यह भाप मिली हुई हवा ठएडी पड़ जाती है। आकाशमे इस ऊंचाईपर आपहीं कड़ी ठएडक है। भाप जम-कर कुहरा या वादलके रूपमें दिखाई देती है। पानीके नन्हें नन्हें कर्ण गीज जाते हैं, इन्हें ही वादल कहते हैं। जब वादल और ठएडी जगह पहुँचते हैं तो यही नन्हें नन्हें करण एक दूसरेसे मिल कर भारी यूदें हो धरती पर वरस जाते हैं।

जब रातको आकाश निर्मल रहता है, धरती दिनभरकी सोखी हुई गरमीको आकाशमण्डलमें चारो ओर विखेर देती है, विकिरण करती है, इससे वहुत ठण्डी हो जाती है और पासकी हवाकी तहें भी ठण्डी पड़ जाती हैं। हवामें मिली हुई भाप भी ठण्डकसे जम जाती है। जब वायु ०° श या इससे भी अधिक शीतल हो जाती है तो तुपार पड़ता है और पृथ्वीतलका भी ताप- क्रम ° श हो तो हिम वा बरफ जम जाती है और हलके उजले रुईके गाले सरीखे धरती पर गिरते हैं। सूक्ष्मदश क यत्रसे देखने पर यही नन्हे हिमके कण भांति भांतिके छकोने चित्रसे दिखाई देते हैं। इसी कारण कभी कभी पत्थर भी पड़ जाते हैं।

ऊपर कहो हुई वातोसे यह माळूम होगया कि वर्षाका होना श्रीर श्रोसका पड़ना वायुमे मिली हुई भापपर निर्भर है। इसिछये वायुमे मिली हुई भापकी मात्राको माळूम करना वड़ी महत्वकी बात है।

प्रयोग २७-एक सरल विधि यह है। एक ऐसा पदार्थ जैसे खटिक हरिद, जो पानीको या भापको सोख ले, तिलक नलीमे रखकर नलीको तोल लो। इस नलीमेंसे वायुका एक नियत आयतन किसी यत्र द्वारा खीचो। जो वायु नलीके दूसरे सिरेसे निकलेगी भाप शून्य हो जावेगी। इस क्रियाके पोछे नली की तौलमे जो अधिकता हुई उससे यह मालूम हो गया कि वायु के इतने घन मोटरमे इतने पाम भाप मिली है।

केवल इतना हो जाननेसे कि प्रति घनमीटरमे इतने प्राम भाप मौजूद है यह नहीं कहा जा सकता है कि अब वर्षा होगी अथवा ओस पड़ेगी। हमको यह जानना चाहिये कि जिस ताप-क्रमपर हमने भापकी मात्रा निकालों है उस तापक्रमपर वायु-मएडलकी वायुमें प्रति घनमीटर अधिकसे अधिक कितनी भाप रह संकती है। तापक्रम जितना अधिक होगा अर्थात् वायु-जितनी ही अधिक गरम होगी उतनी हो अधिक भाप वायु-मएडलमे रह संकेगी।

मान लोजिए कि प्रयोगके समय वायुका तापक्रम १२°श

है। इस तापक्रमपर एक घनमीटर वायुमें जितनी अधिक से अधिक भाप रह सकती है उसकी औसत १० प्रामके लगभग होगी। यदि १० प्राम प्रति घनमीटर भाप मौजूद है तो कहेंगे कि इस समय वायुमण्डल संप्रक्त है। यदि जरा भी तापक्रम घटेगा तो वायु में १० प्राम प्रति घनमीटर भाप नहीं रह सकेगी इसलिए कुछ भाप ओस या जलकी बूदों के रूपमे पृथ्वीपर गिरेगी। जब किसी समय किसी नियम तापक्रमपर वायुमें जितनी अधिक से अधिक भाप समा सकती है मौजूद हो तो वायुको सम्प्रक्त वायु कहते हैं ?

यदि ऊपर दी हुई विधिसे हम मालूम करें कि वायुमे २०° श के तापक्रमपर प्रति घनमीटर १७ याम आप मिली हुई है तो वर्षा निश्चय है। वास्तवमे उस तापक्रमपर घनघोर घटा होते हुए भी १७ प्रामसे कम ही, १६ या १६ ३ प्राम भाप प्रति घनमीटर वायुमे मिलेगी। ऐसी अवस्थामे जरा भी तापक्रम घटनेसे तुरन्त वायु सम्प्रकत्र्यवस्थाको पहुंच जातो है श्रीर वर्षा होने लगतो है। यदि परीचासे पता चले कि प्रति घनमीटर वायुमें वंबल ९ प्राम भाप है तो वर्षा नहीं हो सकती किन्तु रातको श्रोस पड़नेकी सम्भावना है। क्योंकि यदि दिन को तापक्रम २०°श हो तो रातको १०°श तक पहुंच जाता है, ऋौर १०°श पर प्रति घनमीटर वायु ९ प्राम भापसे अधिक नहीं रख सकती है। इस हालतमे १०° को स्त्रोसांक कहते हैं। यह तापक्रम है जहाँ तक दी हुई गैसको ठएडा करनेसे उसमें मिली भाप जमना शुरू हो जावेगी। यदि भापकी मात्रा और भी कम मिले और रातको ताप-क्रम इतना कम न हो कि यह मात्रा वायुको सम्पृक्त अवस्थाको 'पहुंचा सके तो श्रोस भी नहीं पड़ सकती।

जो हिसाब ऊपर दिया गया है उसमे वड़ी नाप तोलकी आवश्यकता है। इससे भी सरल विधियां हैं जिनमे नाप तल कम करनी पड़ती हैं। एकका यहां वर्णन करते हैं।

प्रत्येक तापक्रमपर सम्पृक्त वायुमे भापका जितना दवाव होता है निकाल लिया गया है। यह दवाव इस सूचीमे दिये हुए हैं— सम्पृक्त वायुमें भापका दबाव


| तापकम | दबाव सहस्रांश मीटरोमे | तापक्रम | दवाव सहस्रांश मीटरोंमे | तापकम | द्वाव सहस्रांश मीटरोमे | तापक्रम | द्वाव सहस्रांश- मीटरोमे |
|-------|--------------------------|---------|------------------------------|-------|---------------------------|---------|-------------------------------|
| 0 | ४,६० | १२ | १०.८६ | २४ | २२.१८ | 80 | ५४.९० |
| १ | ૪.૮૪ | १३ | ११•३६ | २५ | २३.५५ | ४५ | ७१•३९ |
| २ | ५.३० | १४ | ११.८० | २६ | २५ ०० | ५० | ८१.८८ |
| ३ | ५.६८ | १५ | १२.७० | २७ | २६.५० | ५५ | ११७४८ |
| 8 | ६. १० | १६ | १३.६८ | २८ | २८.४० | ६० | 189.00 |
| બ | ६.५३ | 20 | १४•४२ | २९ | २९.७८ | ફ્લ | १८६.८५ |
| ξ | 600 | १८ | १५•३६ | ३० | ३१.५५ | ७० | २३३.४ |
| v | ८ ५० | १९ | १६.३५ | 38 | ३३.८० | ७५ | ३८८.५१ |
| 6 | ८.03 | २० | १७.८० | ३२ | ३५'३६ | 60 | ३५४•६४ |
| ς | 6.46 | ₹१ | १८.५० | 33 | ३७ ४१ | 64 | ४३३.८४ |
| १० | 3.50 | २२ | १९-६६ | ३४ | ३९.५६ | ९० | ५२५.८५ |
| ११ | 3.50 | २३ | २२.८८ | ३५ | 88.53 | ९५ | ६३३.७८ |
| _ | | | | | | १०० | <i>ω</i> ξο.00 |

किसो तापक्रमपर वायुमे भापका दबाव इतना ही हो जितना इस सूचीमें दिया हुआ है तो वायुको सस्पृक्त वायु कहना चाहिये। अब प्रश्न केवल इतना हो रह गया कि किसी समय वायुमें भापका दबाव कितना है। यह भापमापक यंत्र द्वारा इसी सूचीकी सहा-यतासे निकाल लिया जाता है।

प्रयोग २८-क और ख (चित्र ५५) दो बल्ब हैं जो

एक नली द्वारा जुड़े हुए हैं। वर्नोको वन्द करनेके पहले क मे एक तापमापक रखकर ईथर को उनालकर हवा बिलकुल निकाल दी गई है। इन बर्नोमें ईथर और उसको भापके अति-रिक्त कुछभी नहीं है। इस यंत्र को क्रेंदमापक कहते हैं।

ख पर एक कपड़ा लपेट कर ईथर डाला जाता है। कपड़ा होनेके कारण ईथर इस पर ठहरता और भाप बनकर हवामे उड़ता जाता है। ख ठएडा हो जाता है जिससे उसके अन्द्रकी भाप जम जातो है। क के भीतरका ईथर और भाप देता जाता है



हेनियलका क्लेदमापक चित्र ५५

जिससे यह ईथर और क ठएडे हो जाते हैं। क के ईथरका ताप-क्रम उसके भीतर रखे हुए तापमापकसे माळूम होजाता है। थोड़ी देर तक ख पर ईथर डालनेसे क इतना ठएडा होजाता है कि उस पर श्रोस पड़ जाती है। जैसे श्रोस श्रातो है ख पर ईथर डालना वन्द करके क के तापमापकसे तापक्रम पड़ लिया जाता है। ख पर ईथर डालना वन्द करनेसे क गरम होने लगता है श्रोर श्रोस छप्त हो जाती है। क के तापमापकसे फिर तापक्रम पड़ लिया जाता है। दोनो तापक्रमोकी श्रोसत वह तापक्रम है जिसपर श्रोस वनी थी। इस तापक्रमको श्रोसाक कहते हैं।

चूंकि वायुकी भापसे उस समय तक छोस नहीं जम सकती थी जव तक वायु सम्प्रक्त श्रवस्थामे न हो, इससे यह नतीजा निकला कि वायुमे जितनी भाप समाई थो वह श्रोसांक पर हवाको सम्प्रक्त कर सकती थी। सूची देखकर श्रोसांक पर भापका दवाव मालूमकर लिया जाता है। यही प्रयोगके समय वायुकी भापका दवाव हुआ।

श्रव हमको दोनो बातें माछ्म हो गया—जितनो भाप हवामे थो उसका द्वाव श्रीर जितनी श्रिधकसे श्रिधक भाप हवामे प्रयोगके समय वाले तापक्रमपर रह सकनी है उसका द्वाव। यह माछ्म होगया कि वायुकी वर्तमान श्रवस्था श्रीर सम्पृक्त श्रवस्था में क्या भेद हैं। प्रयोगके समय उस समयके तापक्रमपर वायुमें समाई हुई भापके द्वाव श्रीर उसो तापक्रमपर सम्पृक्त वायुकी भापके द्वावमें जो निष्पत्ति है उसे वायुकी श्रापेत्तिक श्रार्व श्रवस्था या कभी कभी साधारण बोल चालमें सन्तेप रूपसे वायुकी श्रवस्था कहते हैं। किसी समय वायुमण्डल सम्पृक्त है तो उसकी श्रापेत्तिक श्रार्व श्रवस्था १ हुई।


श्रोसांक वाले भापके दबावको सम्प्रक्त वायुकी भापके दबाव से भाग देनेसे जो संख्या मिलती है, श्रापेचिक श्राद्र श्रवस्था हुई। ये संख्याएं सदा एकसे कम होती हैं, क्योंकि सम्पृक्त अवस्था मे वायुमे अधिक भाप होती हैं। इसिलये सम्पृक्त वायुकी आद्र अ-वस्थाको इकाई न मानकर १०० मान छेते हैं और किसी समयकी आपेक्तिक आद्र अवस्था वाले अंकको १०० से गुणा करके प्रति-शत आपेक्तिक आद्र अवस्था निकाल लेते हैं। दैनिक समाचार पत्रोमे प्रतिदिन वायुमण्डलकी प्रतिशत आपेक्तिक आद्र अवस्था दी जाती है, जिसे समाचारपत्रवाले वायुमण्डलकी अवस्था कहते हैं।

उदाहरगा—एक दिन वायुका तापक्रम २०°श था और ओसांक १५°श मिला। सूचीके अनुसार २०°श पर भापकादवाव १०४ और १५°श पर १२'७ सहस्रांश मीटर है। इस दिन वायुकी आपेक्तिक आद्रेता = $\frac{१२'0}{१७'8}$ × १०० = ५४'७ प्रति सैंकड़ा।

हेनियल का होद-भापकसे जो ऊपर बतलाया गया है ठीक ठीक श्रोसांक नहीं निकलता, गलतीकी बहुत सम्भावना है क्योि कलेदमापकके द्रवके पृष्ठ पर भाप बनती है श्रीर तापमापक द्रवके श्रन्दरका तापक्रम देता है श्रीर द्रव टारा नहीं जाता, इस-लिए पृष्ठका तापक्रम श्रन्दरके तापक्रमसे भिन्न रह सकता है। (२) शीशा कुचालक है, इस कारण द्रवका तापक्रम बाहर हवाके तापक्रमसे भिन्न होगा (३) बहुत जल्दी ठंडा होता है श्रीर इसको हम काबू नहीं कर सकते (४) ईथर (ज्वलक) जो ख से हवामे भाप वन कर श्राजाता है वह श्रोसांकको बदल सकता है। इन सब बातोको दूर करनेके लिये रेनो (Regnault) या डाइन (Dine) का कलेदमापक इस्तेमाल किया जाता है।

रेनोका क्लेदमापक

यह चित्र ५६ मे दिख-लाया गया है।क एक पर-ख नली है जिसके निचले भागकी जगह चांदीका एक सिरा लगा दियागया है। उसमे ईथर रखाहु आहै। एक हवाकससे इस ईथर-मेसे हवा होकर बाहर निकलती है। ईथर भाप बन कर उड़ने लगता है श्रीर क का तापक्रम कम होने लगता है यहां तक कि चांदी पर श्रोस जम जाती है। उसी समय ईथर का तापक्रम ताप-मापकसे पढ़ लिया जाता है। हवाका बहाना वन्द




कर दिया जाता है और फिर जब श्रोस छुप्त हो जाती है तो ताप कम देख छेते हैं। इन दोनो तापक्रमोका श्रोसत छेते हैं। दूसरी परख नली ख सिफ तुलनाके लिये है ताकि साफ माल्स होजाय कि श्रव श्रोस जम गई। उसके श्रव्हरका तापमापक हवाका तापक्रम देता है। यह यंत्र ऊपर दिये हुये यंत्रसे श्रच्छा है, क्योंकि (१) द्रव श्रच्छी तरह टरता रहता है, इसलिये तापमापक द्रवका ठीक

ठीक तापक्रम देता है (२) चांदो सुचालक है, इसलिये द्रवका तापक्रम वाहरके ह्वाके तापक्रमके ही बराबर रहता है, (३) ठंडे होनेका बेग क़ाबूमें किया जा सकता है, (४) श्रोसका जमना दूरबीनसे देखा जाता है।

डाइनका क्लेदमापक

यह चित्र ५७ में दिखलाया गया है। यह बहुत सरल है।




चित्र ५७

एक वरतन क में वरफसे ठंडा किया हुआ पानी भर देते हैं और इस पानीको ग नली छारा वहने देते हैं। ख एक ऐसा वर्तन है जो दो भागमें वंटा हुआ है, निचले भागसे ठंडा पानी वहता है। इसके कारण ऊपरके भागका पानो भी ठंडा होने लगता है। यहाँ तक ख के ऊपर ओस जम जाती है। तापसापक न को उस समय पढ़ लंते हैं, यह ही ओस तापक्षम या ओसांक हुआ।

नम और शुप्क बल्ब क्रोदमापक

श्रोसांकसे होद निकालनेके छिये एक श्रीर वहुत साधा-

रण यत्र है जिसे नम और शुक वल्व छेदसापक कहते हैं। दो ताप-मापक क, ख पास पास लटकाये हुए है। ख के बल्बके चारों स्रोर पानीमे भिगोया हुआ मलमलका कपड़ा लपेट दिया जाता है, ऋौर इस कपड़ेका निचला भाग एक वर्तनमे जिसमे पानी रखा हुआ है, , डूबा हुआ है। अगर हवा सूखो है 🚅 तो मलमलका पानी भाप बन कर




चिन्न ५८

उड़ने लगेगा जिसके कारण ख का बल्ब ठएडा हो जायगा श्रीर ख का तापक्रम क में कम होगा। क और ख के तापक्रमका अंतर हवाको क्षेदता पर निर्भर है। अपर दिये हुये यत्रो द्वारा हम निकाल सकते हैं कि नियत दशामे भिन्न भिन्न छेदों पर क, ख के तापक्रममे कितना अन्तर है। फिर गढ़े हुए समीकरण वना लिये जाते हैं जिनके द्वारा क, ख के तापक्रमका अन्तर जाननेसे ही होद श्रीर श्रोसांफ निकाल सकते हैं।

रासायनिक क्लेद्मापक

इस यंत्र से छोद बहुत ठीक ठीक निकाल सकते है पर्न्छ मामूली कामोंके लिये अपर दिये हुए यंत्रसेही काम चल जाता है। क मे पानी भरा हुआ है। जब यह पानी ग से बाहर निकाला जाता है तो हवा च, छ निलयोंसे होकर क में भर जाती है। च,

छ में खटिक हरिद भरा हुआ है। यह हवाकी सब भापको सोख लेता है। इसकी मात्रामे जो अधिकता हो जाय वह हवामे भापका बोक हुआ। फिर उतनाही आयतन हवाका पानी में से होकर च, छ मे



चित्र ५९

जाता है। इस बार मात्रामे जो अधिकता हुई वह सम्पृक्त हवामें भापकी मात्रा हुई।

> क्रेद = पहली अधिकता दूसरी अधिकता

अभ्यासकेलिए प्रइन

- १ वर्षा, स्रोस स्रोर तुपारके क्या कारण है १
- < --- श्रोसाक किसे कहते हैं ? रेनो श्रीर डाइन का क्लेदमापक किन कामो में श्राता है ?
- ३---ग्रोसाककी सहायतासे वायुकी ग्रापेचिक ग्राईता कैसे निकालते हें?
- ४--रासायनिक क्लेदमापक का वर्णन करी।
- ५ नम श्रौर गुष्क वल्व क्लेदमापक का विवरण दो।

१६-गरमी क्या है ?



रमी अनेक रूपोमे मिलती है। पृथ्वी-पर सारी गरमी सूरजसे आती है। लकड़ी कोयला आदि जलाकर भी गरमी पैदा की जाती है। रगड़नेसे भी गरमी पैदा होती है, ठएडा हाथ रगड़नेसे गरम हो जाता है। दो लकड़ियां रगड़कर अगले लोग आग न्नाते थे। किसी धातुको

पत्थरपर तेज रगड़कर इतना गरम कर सकते हैं कि अँगुलियाँ

छून सकें। लोहार छोहेको हथोड़ेसे पीट पीटकर इतनी अधिक
गरमी पहुँचा देता है कि लोहा बहुत गरम हो जाता है। संगतराश
पत्थरपर छेनी छगाता है तो आगकी चिनगारी उड़ती हैं। दोड़ते
हुए घोड़ोकी नाछसे चिनगारियां निकलती रातको दीखती हैं।
चलती रेलके पहियेमे त्रेक लगानेसे गछे हुए लोहेकी चिनगारियां
उड़ने लगती हैं। बरीके चूनेपर पानी डालनेसे भी गरमी पैदा
होती है। ज्वालामुखी पर्वतसे पिघछे हुए पत्थर और ऋँगारे
निकलते है। पृथ्वीके गर्भमे बड़ी प्रचंड ज्वाला है। हिमालयमे
अनेक जगह तम जलके कुंड हैं। पृथ्वीपर अनेक देशोंमे गरम
जलके फीवारे निकलते रहते हैं।

जय कोई पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानको रुकावटके होते हुए हटाया जाय, तो काम होता है। कामकी वैंज्ञानिक परिभाषा यही है। किसो पिड वा किसी समुदायमें काम करनेकी जितनी समाई होती है उसे सामर्थ कहते हैं। गरसीमें भी फैलानेका गुगा है, जिस पिडमें गरमी है उसमें फैलाने ख्यावा काम करनेकी समाई है इसलियं सामर्थ्य है। इनोलिए कहते हैं कि गरमी भी सामर्थ्य या एक रूप है।

हम यह भी देख चुके कि गरमीसे सभी पदार्थों का आयतन वढ़ जाना है और जब एक हदतक आयतन वढ़ छेता है तो अवस्था भी वढ़छने लगती है. ठोस गल गलकर द्रव होने लगता है, द्रव उड़ उड़कर भाप हो जाता है। भापकी दशाम भी अधि-काधिक गरमी पहुंचायी जाय तो उसके आयतनमे प्रसार होता जाता है। कोई कोई भाप या गैस अत्यन्त ऑच पाकर छिन्न भिन्न हा जाते हैं, अपनी प्रकृति बढ़ल लेते हैं। निदान गरमी गाम बरती है. जाम सामर्थ्यसे होना है इसिछए गरमी सामर्थ का एक रूप है।

गरमी सब पदार्थोंको फैला देती है इस बाक्यका बान्तविक धार्य क्या है ?

जिस तरह हिन्दू शान्त्रोमे परमाणुवाद है, उसी तरह विज्ञानमें भी परमाणुवाद हैं। परमाणुबाद एक बहुत बड़ा फ्रींर कठिन विषय है परन्तु यहाँ उसकी मोटी मोटी वार्ते विना यताये इस प्रश्नका उत्तर समक्तमें नहीं जा सकता।

ससारमें जितने भारवान पदार्थ हैं. हलकी से हलकी ह्यामें लेकर भागे हह वा ठोम पदार्थातक, सब ही प्रत्यन्त होटी होटी रेणुकाप्रांने बने हैं। यह रेणुकाप्रं इतनी होटी हैं कि किसी बंद्रमें देवी नहीं जा सकती। जब कभी मूर्व्यकी किसों किसी होटे या पतले हिटमें होकर प्रथेरे कमरेकी भीत वा सृक्तिपर पर पडती हैं तो प्रभावती एक लकीर वा चावर मी दन जाती है जिसमें प्रयान होटे होटे रेगु दवामें डव्ने दीवाने हैं। यह

रेणु अपनी छुटाई के कारण और किसी तरह पर दीख नहीं पड़ते। इन्हें, त्रसरेणु कहते हैं। परन्तु जिन रेणुकाओं के यह त्रसरेणु वने हैं, वह रेणुका जैंसा हम ऊपर कह आये, उत्तमसे उत्तम स्दमदर्शक यंत्रसे भी नहीं दीख सकती। इन अत्यन्त नन्हीं रेणुकाओं को अणु कहते हैं।

जितने पदार्थ हैं सब इन्ही अणुओं के बने हुए हैं। वरफ हो, पानी हो या भाप हो सब ही एक जल + अणु = जलाणु के समूह हैं। गंधक कलमी हो, गला हुआ हो, भाप हो गया हो परन्तु प्रत्येक गन्धकाणुकाही समूह है। देखने में बरफ, पानी, भाप के कपोसे वड़ा अन्तर सालूम होता है, परन्तु यह अन्तर जलके अणुओं के रूप बदलने से नहीं हुआ।

जलाणुओं में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, वह ज्यों के त्यों हैं तो स्थूछ रूपमें विकार या अन्तर क्यों दीखता है ?

इसका कारण यह है कि ठोस या द्रव पदार्थों मे यद्यपि देखनमे अपनी अत्यन्त सूक्ष्मताके कारण सव अणु सटे हुए मालूम होते है तथापि इनमे हर एक अणु दूसरेसे अलग है, और अलग ही नहीं बिल्क बरावर हिल रहा है, काँप रहा है और काँपता भी है तो अत्यन्त वेगसे। इतने वेगसे हिलते हुए भी एक नियत सीमाके भीतर ही उसका हिलना जारी रहता है। दो अणुओं के बीच इस तरह कुछ जगह खाली रहती है, परन्तु इसी खाली जगहको अत्यन्त सूक्ष्मताके कारण किसी यत्र द्वारा भी नहीं देख सकते। इस खाली जगहको मध्यदेश कहना चाहिये।

जब किसी पदार्थको गरमी पहुँचायी जाती है तो ऋणु कुछ । अधिक लम्वा कम्पन करते हैं। इस कारण मध्यदेश वढ़ जाते हैं। इससे ही पदार्थोंका फैलना देखनेमे आता है। अधिक गरमी देनेसे यह मध्यदेश अधिक बढ़ते हैं, इसी तरे हैं बढ़ते बढ़ते द्रव की दशा हो जातो है। मध्यदेश इतना बढ़ जाता है कि पदार्थ ठोस और स्वावलम्बी होनेके बदले फैलकर बरतनके आधारपर रहता है और उसके अणु वरतनको भीतसे टकराते हैं और हवासे टक-राते और उससे मिलते भी जाते हैं। द्रव होने पर भी जब अत्यंत गरमी पहुंचायी जाती है, मध्यदेश बहुत बढ़ जाता है जिससे अणुओंका समूह अर्थात् पदार्थ अदृश्य हो जाता है परन्तु जिससे अणुओंके हिलने कॉपनेका विस्तार बढ़ जाता है, अणु दसो दिशाओं अधिक वेगसे चलने और वरतनसे टकराने लगते हैं।

ऐसी दशामे अधिकाधिक गरमीसे अधिकाधिक फैलाव होता है, यहां तक कि अत्यन्त तापसे अणुतक छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और पदार्थ वदल जाता है। इस दशामे गरमीने अणुओंको उनकी स्वतन्त्र गति होते हुए भी वरावर हटाया, उसने काम किया।

हम ऊपर कह आये हैं कि पृथ्वीको सारी गरमी सूर्य्यसे आती है और आती रहती है। आंचके पास खड़े होनेसे जैसे गरमी हमारे पास आती है, सूर्यसे भी उसी तरह आती है। सारे विश्वमे एक अत्यन्त सूक्ष्म तत्व फैला हुआ है जो भीतर वाहर सबसे प्रविष्ट है। इसे आकाणनन्य कहते हैं।

श्राकाशतत्वमें सूर्यके तापके कारण श्रनेक परिमाणकी लहरें उठती है। इनमे कुछ लहरें जो हमारो श्रॉख पर श्रसर डालती हैं प्रकाशकी लहरें कही जाती हैं। इससे यह श्रभिप्राय नहीं है कि प्रकाशकी लहरोंमें कुछ गरमो होती ही नहीं। वास्तवमें ऐसे यंत्र हैं जिनसे इन लहरोंकी भी गरमी माछ्म करली जाती है। प्रकाश और तापकी लहरों में केवल परिमाणका ही भेद हैं जो लहरें हमारी ऑखोंको चेता देती है प्रकाशकी लहरें कह-लाता है। उन छहरों जे जिन्हें हम तापकी लहरें कहते हैं प्रकाश की लहरें छोटी होती हैं। जो लहरें प्रकाशकी लहरों से भी छोटी होती हैं उन्हें हम फोटों प्राप्तिके प्लेट द्वारा जान सकते हैं।

जैसे २ लहरे छोटी होती है उनके गुण भी विचिन्न होते जाते है। इन विचिन्न गुणोका वर्णन और प्रन्थोमे मिलेगा। यहाँ हमको कंवल इतना ही कहना है कि यह लहरें परमाणु और अणुओके कम्पनसे निकलती है। इसलिये गरमोकी उत्पत्ति इन अणु परमाणुओके कम्पनसेही है। कम्पनका लग्वापन वड़ा हुआ तो वस्तु वड़ी गरम और यदि छोटा हुआ तो वस्तु ठएडी है। वस्तु इतनी भी ठएडी की जा सकती है कि इन अणु और परमाणुओं का कम्पन विलकुल वन्द हो जाय। जिस तापक्रमपर ऐसा हो उसको वास्तविक शून्यका तापक्रम कहा है क्योंकि इससे नीचा तापक्रम अथवा इससे अधिक ठएड ध्यानमे भी नहीं आ सकती।


उत्पर बतलाया गया है कि गर्मी सिर्फ अणुओं के चलने फिरने से सम्बन्ध रखती है, गोया गर्मी सामध्यका एक रूप है। इस बातको सिद्ध करनेके लिये अब कुछ प्रयोग बतलाये जायंगे। पहले पहिल काउग्रट रमफर्डने कहा कि गर्मी सिर्फ गतिका एक रूप है। सन् १८४० ई० के लगभग जूल (Joule) ने इस बात को विलक्कल सिद्ध कर दिया है। उन्होंने यह भी निकाल लिया कि एक कलारी गरमी कितने कामके वराबर होती है। अगर हम क अर्ग काम करें जोकि सब गरमी पैदा करनेमें लग जाय और अ कलारी गरमी पैदा कर तो क= अ × ज

ज को तापका यान्त्रिक तुल्याक कहते हैं। इस सम्बन्धको ताप गति विज्ञानका प्रथम सिद्धान्त कहते हैं।

जूलका प्रयोग

जूलने बहुतसे प्रयोग किये। उनका पहलेका यत्र चित्र ६० में

दिखाया जाता
है। क एक
चकरी (गिरीं
वा गड़ारी) है
जिसपर एक
रस्सी लपेटी
हुई है। रस्सी
के दोनो सिरे
चकरी परसे
होकर वोक्समे
वांध दिये गये




चित्र ६०

हैं। चकरीसे लगी हुई कई पखो की डांडी है। यह एक ऐसे वरतनमें जिससे भी पख हैं पानी को मथती है। वाट जमीनपर गिरते हैं जिनके कारण चकरी घूमती है और पानीको मथती है। वाट जब पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो फिर चकरी घुमाकर वाट पहिली ऊँचाई पर लाये जाते हैं और ऐसा बार वार किया जाता है। अगर हर वाटका भार म ग हो और द दफा भार अ ऊँचाईसे गिरा हो तो वाटने इल काम २ दमगं किया कोर यह = जवत खगर व कलारीमां के और उनके अन्दरकी चीजोंका जलतुल्यांक हो और उसके तापक्रममें अधिकता तही।

ठीक नतीजा निकालनेके लिये बहुतसे शोधनोकी आवश्यकता है। अगर वाटका वेग जमीनके पास प हो और रगड़ मन ग अर्ग हो तो काम

रोलैएडका प्रयोग

जूलके प्रयोगमे तापक्रम बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। रोलैंगड



चित्र ६१

ने ऐसा यत्र निकाला जिसमे तापक्रम जर्ल्डा जर्दी बढ़े, जिसके कारण प्रयोगका नतीजा बहुत ठीक निकलता है। इसमे पख एक मोटरसे बहुत तेजीके साथ घुमाये जाते हैं, जिससे काम बहुत ज्यादा हे ता है और इसिलये तापक्रम बहुत जरुदी जरुदी बढ़ता है। रोलेएडके प्रयोगमे तापक्रम की घर्रटे ४०° श बढ़ता था। प एक पिह्या है जो मोटरसे घुमाया जाता है। इससे पख घूमते है। रगड़की बजहसे बाहरका बरतन भी घूमनेकी कोशिश करता है। परन्तु यह एक इंडेसे जुड़ा हुआ है जिसपर एक पिह्या फ लगा है। फ के चारों और एक रस्सी लपेटकर उसके दोनों सिरोसे दो बाट जिनका भार स ग है लटका दिये गये हैं। जब मोटर चलने लगता है तो बाटकों ऐसे अन्दाजेंसे रखते हैं कि बाट सदा स्थिर रहे, न ऊपर आबे और न नीचे। बस रगड़ युग्म जो पानी बाहरी बरतन पर लगाता है वह बराबर है म ग द, अगर फ का ज्यास द हो। अगर मोटर च चक्कर की सेकंड लगावे तो घर्षण युग्मने जो काम किया वह = युग्म × ऍठनका कोण

= म ग द ४२ ग च श्रीर श्रगर पूरे वरतनका जल तुल्यांक व श्रीर की सेकंड तापक्रम की श्रधिकता त हो तो


म ग द × २ r च = ज. व. त इससे ज निकाला जा सकता है।

प्रयोगशालामें प्रचलित ज निकालनेकी विधि

ज के निकालनेका एक साधारण यंत्र है जिसे हम आसानी से उस्तेमाल कर सकते हैं। क एक पीतलका शकु है जोिक एक धातु के वर्तन ग से जोड़कर रखा हुआ है। काली चीज जो क फ्रीर ग से वीचमें है इवीनाइट हैं। यह कुचालक है इसिल्ये गर्मा वाहर नहीं जाती। क के अन्दर् पीतलका एक दूसरा शंकु रखा हुआ है जो उसमें अन्दी तरह बैठ जाता है। ख एक पहिया

प मे अड़ो हुआ है। पहिंचेके चारो ओर एक रस्सी लपेटी हुई है

जिससे एक वाट लटकता है। मोटरसे मचकरी को घुमाते है जिससे क घूमता है। रगड़ के कारण ख भी घूमना चाहता है। उसपर एक युग्म लग जाता हैं लेकिन ठीक भारके लटकाने से खया पका घ्रमना वन्द हो जाता है श्रीर वोभ हर समय



चित्र ६२

एक ऊँचाई पर बना रहता है। इस दशामें रगड़ युग्म = बोम द्वारा लगा हुआ युग्म। ख में पानों रखते हैं। रगड़से जो काम हुआ डससे पानी गरम हो जाता है फिर ऊपर विये हुए समीकरणसे ज निकाल सकते हैं।

दो श्रापेनिक तापोंसे ज निकालना

पहले बतलाया जा चुका है कि गैसके दो आपे चिक ताप होते हैं, एक स्थिर आयतनपर (स्या) और दूसरा स्थिर द्वावपर (स्व

अगर किसी गैसको गरम करें और उसका आयतन स्थिर रखें तो सारी गरमी गैसको गत्यर्थक सामर्थ्य या अणुओं के वेगको बढ़ानेमें लग जाती है लेकिन अगर उसका आयतन स्थिर न रखें परन्तु उसका दवाव स्थिर रखे तो आदर्श गैसके नियमके अनु-सार उसका आयतन वढ़ जावेगा। इस आयतनके बढ़नेमे गैस कुछ काम करती है। अबकी वारी कुछ गरमी गैसकी गत्यर्थक सामर्थ्य वढ़ानेमे लगेगी और कुछ बाहरी काम करनेमे लगेगी। अब हम इसका हिसाब निकालेगे।

यह निकालने के लिये कि गैंस स्थिर द्वावपर फैलने में कितना काम करती है एक वेलन में गैंस लो जिसका मुंह चलतो . फिरती डाट से वन्द हो । मानलों कि गैंस का द्वाव द और आयतन अ है और वेलन के सध्यच्छेद का चेत्रफल पहें । गरम करने से गैंस फैलकर ल इकाई लम्बाई ऊपर चढ़ आयो तो डाट जिसपर द×प डाइन का द्वाव है , ल इकाई पीछे हटी । इसलिये गैंस ने डाट पर द×प×ख=द (प×ख) अर्ग काम किया लेकिन प×ख=आयतनमें परिवर्तन इसलिये, काम = द्वाव × आयतनमें परिवर्तन। चाहे डाट हो या नहीं काम उतने ही के वरावर होता है।

एक प्राम गैस लो जिसका आयतन दे द्वाव और ते तापक्रम पर अ हो। स्थिर आयतन पर गैस का तापक्रम १° वढ़ाने के लिये कुछ गरमी स्म को आवश्यकता होगो, जहाँ स्म = उसी गैस का आपे चिक ताप स्थिर आयतन पर। लेकिन अगर गैस का आयतन स्थिर न रखा जाय और उसका द्वाव स्थिर रखा जाय तो उसका आयतन बढ़ जायगा। इस आयतनके वढ़लेमे गैंस कुछ वाहरी काम करेगी। इस कारण १° तापक्रम वढ़ानेमे अब अधिक

गरमों संद् को आवश्यकता होगी। सद और यह अधिक गरमी उस कामके तुल्य होगी जो कि गैस करती है। इसलिये गैस का काम = ज (सद्—स $_{3}$)। अगर (त $_{4}$ + १) $^{\circ}$ पर गैस का आयतन अ $_{2}$ हो जाय तो गैस का काम

=द (श्रायतन में परित्रर्तन)
=द (श्र
$$_2$$
 - श्र $_4$)
= τ [(π_1 + १) - π_4] श्रादर्श गैसके नियमके श्रनुसार
= τ
ज (π_4 - π_{33}) = τ
श्रागर हम श्रणुभार म से गुणा करदें, तो

अगर हम अणुमार म स गुणा करद, ता जम (सद्—सञ्ज)=मर

= प्रामञ्जणुके लिये गैस स्थिरांक

र गैस स्थिराक है जिसका मान हमें माळूम है वस अगर हम सद् और सञ्च जानले तो ज निकल सकता है उदाहर एके लिये:—

उद्जन के लिये मसद् = ७ कलारी

ज =
$$\frac{\zeta}{2}$$
 $\frac{3\xi \times 80^{\circ}}{5}$ = $8.4\zeta \times 80^{\circ}$ अग

ज के निकालने को एक विद्युत् विधि भी है जिसका हाल विद्युत् को किताव में मिलेगा।

अभ्यासके लिये प्रश्न

- १-- त्रसरेशु क्या है ? मध्यदेश किसे कहते है ?
- २ फैलावके वास्तविक कारण क्या है ?
- ३--गरमी कहा कहासे किस प्रकार आती है ?
- ४--ताप श्रीर प्रवाशकी लहरोंमें क्या भेद है १
- ४—सामध्य किसे कहते हैं ? ताप श्रीर सम्मध्य में क्या सम्बन्य हैं ?
- ६—लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं ? लहरोंके किस गुणपर उनकी भिन्नता निर्भर है ? भिन्न प्रकारकी लहरोंका ज्ञान कैसे होता है ?
 - ७—जलका सिद्धान्त क्या है १
- मान किस प्रकार निकाला जा सकता है ? प्रयोगशालामें ज का
 - ६—रोलैएडके यन्त्रकी क्या विशेषता है १
- १०—गैसके स्थिरायतन श्रोर स्थिर दवावके श्रापेचिक तापोंसे किस प्रकार ज निकाल सकते हैं १

शब्दानुक्रमिशका

ञ्रण, molecule १५० श्रण्ताप, molecular heat ९३ श्रति तम भाष, super heated steam १०७ अश, degree २१ श्रादर्श गैंस, ideal gas ६७, समीकर्ण equation ७८ ञादान बल, absorptive power १३१ श्रापेत्तिक घनत्व, relative density ४३ त्रापेद्यिक ताप, specific heat ८२-९४ आद्रे अवस्था, आपेद्मिक, relative humidity १४२ इंजन हाउज का प्रयोग ११८ इन्द्रम्, iridium ८१ उत्सेधमापक, hypsometer १८ उदजन, hydrogen ७६ उद्जन का स्थिरायतन तापमापक, constant volume thermometer & श्रोषजन, oxygen ७६ श्रोसांक, dewpoint १४२ कब न द्विश्रोपिद, carbon dioxide ७६ कलारी, calorie, ८४ कलारीमापक, calorimeter ८४, ८७

— का जलतुल्यांक, water equivalent to ८९ कथनांक, boiling point २० काम, work १४८

क्रियानाभि, focus १२९ किर्यामापक, bolometer १३१ कीप, funnel १७ कुचालक, bad conductor ११६ केल्विन माप, absolute scale ७७

क्कंद सापक hygrometer, १४१, डेनियल का १४१, रेनो का १४४, डाइन का १४५ नम और शुष्क वल्व १४६ चेत्र प्रसार गुणक, coefficient of superficial expansion ३६

खिटक हरिद, calcium chloride १३८
खुली डएडी शोधन, exposed stem correction २६
गढ़े हुए समीकरण, empirical equations १४६
गत्यर्थक सामध्ये, kinetic energy १५७
गरमीका फैळना ११५-१३६
गरमी क्या है ? १४८
गरमी की समाई, capacity for heat ८५
गुप्त ताप, latent heat ९४-११०

- बरफ का of fusion ९८
- भाप का, of steam ९८ गैस, gas २ श्रादर्श, ideal ६७
 - का प्रसार, expansion of, ७०
 - का आपेचिक ताप, specific heat ९०
 - संमीकरण; gás equation ७८
- स्थिरांक, gas constant ७९ घनत्व पर तापक्रम का प्रभाव ५३

(३)

घन प्रसार गुणक, coefficient of cubical expansion ३७ गैंसो का ७१

घुं डी, bulb, ६

चकरी, pulley १५३

चलन, conduction ११५

चार्ल्स का नियम ७५

चूल्ह नली, u-tube ६

चूल्ह् नला, प-धा०е छड, rod ४

'ज'], निकालने की विधि १५५, १५६

जल समीर, sea breeze १२८

जूल, Joule, का नियम १५२ प्रयोग १५३

जौली का भाप कलारी,मापक steam calonmeter १०८

टिंडल का प्रयोग ४८, १०७

ठएडे होने का नियम, law of cooling १३३

— इससे द्रव का आपे चिक ताप निकालना १३४

ठोस, solid २

— का प्रसार, expansion ३१-४२

डाइनका क्लेदमापक १४५

डांडी, paddle १५३

इलोग श्रौर पेटीट का नियम ९२

डेनियलका क्लेद्मापक १४१

तल मापक, cathetometer ८१

ताप, heat १

नापका यांत्रिक तुर्यांक, mechanical equivalent of

तापकम, temperature ९-१४

त्रोपक्रम गिराव, temp gradient १२० ताप गति विज्ञान, thermodynamics १५३ ताप चालकता, thermal conductivity ११९ तापमापक, thermometer १३, १४-३०

- , उद्जन का स्थिरायतन ७५
- , कम से कम श्रीर श्रधिक से श्रधिक तापक्रम बतलाने वाला, maximum and minimum २८
- , ज्वर देखने का, clinical २७
 - , भेद दश क वायु तापमापक, differential au २९, १३०

ताप विद्युत् पुज, the mopile १३१ ताप विद्युत् युग्म, thermocouple १३० तापस्थक, thermostat ९१ त्रुटियाँ, eriois ८९ थरमो, thermoflask ११८ थल समीर, land breeze १२८ द्याव, pressure १९ दबाव गुणक, coefficient of pressure ७२ द्वाव मापक, manometer १९ दानबल, emissive power १३१ द्रव, liquid ३ — का आपेत्तिक ताप, ९० -- का प्रसार, ४९-५९ नकलम, nickel ३९ नम और शुष्क बल्ब क्लेंद्र मापक, wer and dry bulb

hygrometer १४६ नली, tube १६ निर्पेत्तशून्य, absolute zero ७७ नोपजन, nitrogen ७६ न्यूटन का ठ छे होने का नियम, १३३ पख, vanes १५३ पदार्थ का फैलना, ३-९ परमाणु ताप atomic heat ९३ परमाणु वाद, atomic theory १४९ पररीप्यम्, platinum ३९ परावर्तन, reflection १२७ पहिंचा, घड़ी का, balance wheel ४१ पानी का प्रसार, expansion of water ४३-४८ पारा, mercury १४ पारा तापमापक का शोधन, २५ पुनिहमन, regelation १०७ प्रत्यत्त प्रसार, apparent expansion ४९ गुराक ५३ प्रत्यच प्रसार मापक, dilatometer ५० प्रयोगशाला कलारी, ८४ प्रसार, expansion ३१, गैसोका ७० ठोसोंका ३१, द्रवोका ४९, पानीका ४३, , प्रत्यच्न, ४९, वास्तविक ५२, फारनटैट, Fahrenheit २२ वर्षेलो का यन्त्र १०१ चर्फ क्लारी मापक, ice calorimeter १६५

वार्यूलका नियम, ६४, ६६
बिम्बित करना, to focus ३५
बिल्लोर, quartz २६
बुन्सन का वर्फ कलारी मापक १०५
भाप कलारी मापक, steam calorimeter, जौलो का १०८
भाप का द्वाव, vapour pressure १४०
भार मापक barometer ५९ फोर्टिन का ६२०
भेद दश क वायु तापमापक, differential air thermometer २९, १३०
मध्यच्छेद, cross-section १२१

मध्यच्छेद, cross-section १२१ मध्मम कलारी, ८४ युग्म, couple १५५ रगड़, friction १५४ रबर की चलन शक्ति, १२२

रासायनिक क्लेद्मापक, chemical hygrometer १४६

रासायानक क्लंद्रमापक, chemical hygrometei १४६ रिटशी का यन्त्र १३२

रिट्या का यन्त्र ४२२ रेनोका क्लेंद्रमापक १४४

रोमर, Reaumer २२

रोतौगडका प्रयोग १५४

लटकन, pendulum ३९

लम्बप्रसार गुणक, coefficient of linear expansion ३१

— , नापने की तुलना विधि, comparative method ३४

लेसली का भेददश कवायुतापमापक २९, १३०, वर्षा, छोस, तुपार १३७ वायन्य, gas २ वायुमंडल का द्वाव, atmospheric pressure ६१ वाष्प्यन्त्र, steam engine १११-११५ वास्तविक प्रसार, true expansion ५२ , गुराक, coeff of ५६

विनिमय सिद्धान्त, theory of exchange १३५ वेग, velocity १५४ च्युत्क्रम का तापक्रम ६७ शतांश, centigrade २१ शून्य कलारी, ८४ शून्य पम्प, vacuum pump १०८ शैलिका, silica, ३९

स _{ञ्च,} с_v ९०, ९१, १५६

सद, cp ९०,९१, १५६

सन्तापक्रमक वक्र, isothermal curve ६८ समाई, capacity ८५ सम्पृक्त, saturated १३९ सर्लका यन्त्र, १२० सामर्थ्य, energy १४९ सुचालक, good conductor ११६ सुशोपक १२७ सूहम दशक, microscope ३२ स्टोफेन का नियम १३५

स्थिरायतन ताप मापक, constant volume thermometer

– उद्जन ७५

- गैंस ७९

— प्रामाणिक ८०

हिमजन, helium ७६ हिमांक, freezing point १८ हिमांक शोधन, zero correction २५ होप का प्रयोग ४४